

Messaggi di errore

Errore numero 2 — Memoria insufficiente

Descrizione: Aumentare la memoria nel computer o scaricare alcuni moduli per rendere disponibile una maggiore quantità di memoria per l'elaborazione.

Errore numero 3 — Blocco di memoria non valido

Descrizione: Un blocco di memoria non valido è stato passato al gestore di memoria. Rivolgersi all'assistenza tecnica per segnalare l'errore.

Errore numero 4 — ID percorso non valido

Descrizione: È stato utilizzato un ID percorso non valido per accedere al file. Rivolgersi all'assistenza tecnica per segnalare l'errore.

Errore numero 5 — Errore durante l'apertura del file

Descrizione: Impossibile aprire il file richiesto. Verificare che il percorso di database specificato nella sezione [configuration] del file NNCfg.ini sia valido e che il database non sia correntemente utilizzato da altri sistemi NovaNET.

Errore numero 6 — Errore durante la ricerca del file

Descrizione: Il gestore IO ha riscontrato un errore durante la ricerca di un indirizzo specifico all'interno di un file. Rivolgersi all'assistenza tecnica per segnalare l'errore.

Errore numero 7 — Errore durante la lettura del file

Descrizione: Si è verificato un errore durante la lettura dal database. Probabilmente questo errore è stato causato da un database danneggiato. Riparare il database o recuperarlo da un nastro contenente un backup del database.

Errore numero 8 — Errore di scrittura del file

Descrizione: Si è verificato un errore durante la scrittura nel database. Il disco è pieno o protetto da scrittura. Verificare che il disco contenente il database disponga di spazio sufficiente. Tenere presente che l'esecuzione dei lavori di backup e di ripristino richiede spazio su disco temporaneo. Se si dispone di meno di 10-20 MB di spazio libero, eliminare alcuni file dal disco e riprovare.

Errore numero 9 — Errore durante la determinazione della lunghezza del file

Descrizione: Il gestore IO ha riscontrato un errore durante la determinazione della lunghezza di un file. Rivolgersi all'assistenza tecnica per segnalare l'errore.

Errore numero 10 — Errore durante la ridenominazione del file

Descrizione: Il gestore IO ha riscontrato un errore durante la ridenominazione di un file. Rivolgersi all'assistenza tecnica per segnalare l'errore.

Errore numero 11 — File non trovato

Descrizione: Il gestore IO ha riscontrato un errore durante l'apertura del file richiesto. Il file è mancante o correntemente in uso (improbabile). Ritentare l'operazione. Se il problema persiste, riparare il database o recuperarlo da un nastro contenente un backup del database.

Errore numero 12 — Errore DPML

Descrizione: Durante l'esecuzione di un'operazione in modalità protetta/modalità reale, il gestore DPML non è stato in grado di tornare in modalità reale per eseguire la funzione richiesta. Rivolgersi all'assistenza tecnica per segnalare l'errore.

Errore numero 13 — Errore di caricamento del modulo

Descrizione: Il modulo da caricare non è stato trovato oppure non è stato possibile trovare o caricare uno dei moduli dipendenti utilizzati dal modulo.

Errore numero 14 — Formato del modulo non valido

Descrizione: Il modulo da caricare non corrisponde al formato dei moduli di NovaNET. Questo modulo non è valido.

Errore numero 15 — Nessun nome di modulo

Descrizione: Durante il caricamento di un modulo, non ne è stato specificato il nome. In genere, ciò è dovuto a una sintassi non corretta nel file NNCfg.ini.

Errore numero 16 — Nome di modulo non valido

Descrizione: La lunghezza del nome del modulo è maggiore di 31 caratteri. Il nome di base di un modulo non può contenere più di 31 caratteri, escluso il percorso.

Errore numero 17 — Il lavoro è stato annullato

Descrizione: Il lavoro pianificato è stato annullato dallo scheduler del lavoro.

Errore numero 18 — Lavoro in esecuzione

Descrizione: Il lavoro pianificato è correntemente in esecuzione.

Errore numero 19 — Il lavoro è stato messo in coda

Descrizione: Il lavoro pianificato è in coda per l'esecuzione. Il lavoro verrà eseguito, non appena sarà disponibile un thread di lavoro.

Errore numero 20 — Impossibile ricaricare il modulo

Descrizione: Si è tentato di caricare più volte un modulo progettato per essere caricato una sola volta.

Errore numero 21 — Driver in esecuzione

Descrizione: L'istanza del driver è correntemente in esecuzione.

Errore numero 22 — Driver non in esecuzione

Descrizione: L'istanza del driver non è in esecuzione.

Errore numero 23 — File di messaggi non trovato

Descrizione: Il file di messaggi richiesto non è stato trovato. Verificare che l'impostazione del percorso principale nella sezione [configuration] di NovaNET corrisponda all'ubicazione dei file di messaggi.

Errore numero 24 — Comando non valido

Descrizione: È stato ricevuto un comando non valido o non supportato. Rivolgersi all'assistenza tecnica per segnalare l'errore.

Errore numero 25 — Servizio non disponibile

Descrizione: Il servizio che supporta l'operazione non è stato caricato o non è più in esecuzione sul computer di destinazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 26 — Discordanza nella lunghezza dei dati

Descrizione: Durante una verifica, la lunghezza dei dati letti nella destinazione non corrisponde a quella dei dati sul nastro. Il file è stato troncato oppure è stato espanso su disco. È inoltre possibile che l'errore si verifichi durante l'esecuzione di un test di comunicazione.

Errore numero 27 — Discordanza dei dati

Descrizione: Durante una verifica, i dati letti nella destinazione non corrispondono. Il file è stato modificato su disco oppure si è verificato un errore dell'hardware. Verificare che il file sia stato modificato su disco. Se si è certi che il file non è stato modificato, rivolgersi all'assistenza tecnica per segnalare il problema.

Errore numero 28 — Connessione non valida

Descrizione: L'handle di connessione non è valido. Eseguire il login al server di database, quindi ritentare l'operazione. È possibile che si sia verificato un errore di comunicazione che ha impedito ai due computer collegati di comunicare per un lungo periodo di tempo (in genere 5 minuti). Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 29 — Nessuna connessione disponibile

Descrizione: La tabella di connessione è piena. Aumentare la dimensione della tabella di connessione impostando connections= su un valore maggiore nella sezione [configuration] del file NNCfg.ini. È possibile determinare il valore corrente esaminando la scheda Diagnostica nelle proprietà del computer.

Errore numero 30 — Connessione occupata

Descrizione: La connessione è attualmente occupata.

Errore numero 31 — Errore di comunicazione

Descrizione: È stato rilevato un errore di comunicazione tra i due computer connessi. Molto probabilmente l'errore è stato causato dallo spegnimento di uno dei due computer oppure da un guasto del cavo, da problemi di rete o di altro tipo tra i due sistemi.

Errore numero 32 — Nessun protocollo di trasporto compatibile

Descrizione: Non sono stati trovati protocolli comuni tra il computer di destinazione e il computer locale. Per comunicare tra loro, è necessario che i computer abbiano almeno un protocollo in comune.

Errore numero 33 — Indirizzo di rete non trovato

Descrizione: L'indirizzo di rete non è stato trovato oppure non è possibile raggiungerlo dal computer locale.

Errore numero 34 — Errore di trasporto

Descrizione: Si è verificato un errore dell'interfaccia del driver di trasporto nello stack dei protocolli dei computer locali. Rivolgersi all'assistenza tecnica per segnalare il problema.

Errore numero 35 — Pacchetto non valido

Descrizione: Il trasporto ha riscontrato un pacchetto di rete non valido. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 36 — Errore dell'hardware di trasmissione

Descrizione: L'interfaccia del driver di trasporto nello stack dei protocolli dei computer locali ha riscontrato un errore dell'adattatore di rete. Rivolgersi all'assistenza tecnica per segnalare il problema.

Errore numero 37 — Errore di trasporto non definito

Descrizione: Il trasporto ha riscontrato un errore sconosciuto. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 38 — Servizio già dichiarato

Descrizione: Il servizio è già stato dichiarato al gestore corrispondente. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 39 — Servizio non dichiarato

Descrizione: Il servizio non è stato dichiarato. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 40 — Nessuno stack inizializzato

Descrizione: Il driver del protocollo di trasporto non è stato in grado di inizializzare il driver dello stack interno. Verificare che il protocollo TCP/IP o IPX sia caricato. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 41 — Nessun indirizzo locale

Descrizione: Il driver del protocollo di trasporto non è stato in grado di determinare alcun indirizzo locale.

Errore numero 42 — Socket aperto

Descrizione: Il driver del protocollo di trasporto non è stato in grado di aprire il socket NovaNET. È probabile che NovaNET sia già in esecuzione sul computer. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 43 — Errore di associazione del socket

Descrizione: Impossibile associare il socket di trasporto all'indirizzo richiesto.

Errore numero 44 — Troppi servizi

Descrizione: Sono stati avviati troppi servizi pubblici.

Errore numero 45 — Modalità di connessione non valida

Descrizione: Si è tentato di utilizzare una connessione di servizio per eseguire una richiesta.

Errore numero 46 — Servizio non trovato

Descrizione: Il servizio desiderato non è stato trovato. Il servizio non è più attivo oppure il computer che fornisce il servizio non è momentaneamente disponibile.

Errore numero 47 — Nome di servizio doppio

Descrizione: Si è tentato di aggiungere un nuovo servizio, in genere il servizio di database, ma è stato trovato un servizio doppio in rete. In genere, ciò è dovuto all'esistenza di due computer con lo stesso nome di zone= nella sezione [configuration] del file NNCfg.ini, entrambi dichiarati come server di database con createZone=Yes. Modificare uno dei due nomi oppure impostare createZone=No.

Errore numero 48 — Percorso dell'oggetto non valido

Descrizione: Il percorso dell'oggetto fornito non è nel formato corretto. È possibile che il database sia danneggiato.

Errore numero 49 — Classe di oggetto non valida

Descrizione: La classe di oggetto fornita non è stata trovata come classe di oggetto registrata. È possibile che il driver della classe del database ausiliario non sia stato caricato o inizializzato. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 50 — Classe di oggetto già registrata

Descrizione: La classe di oggetto è già stata registrata. Gli identificatori di classe doppi non sono supportati. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 51 — Database danneggiato

Descrizione: Il database è stato danneggiato. Un record nella catena di eliminazione non è contrassegnato come eliminato. Riparare il database o eseguire il ripristino da nastro.

Errore numero 52 — Nome oggetto non valido

Descrizione: Il nome oggetto che si desidera creare non è valido o contiene caratteri non validi.

Errore numero 53 — L'oggetto non è un container

Descrizione: Si è tentato di creare un oggetto in un superiore diverso da una classe container.

Errore numero 54 — Nome oggetto doppio

Descrizione: Esiste già un oggetto con nome e classe uguali all'oggetto che si desidera creare. Scegliere un nome diverso.

Errore numero 55 — Buffer troppo piccolo

Descrizione: Il buffer di comunicazione è troppo piccolo per inviare o ricevere le informazioni desiderate. Aumentare il valore di logPacketSize= nella sezione [configuration] del file NNCfg.ini.

Errore numero 56 — Proprietà non valida

Descrizione: L'ID proprietà non è valido. Si è tentato di leggere o scrivere una proprietà 'virtuale' quando non esiste un gestore specifico per l'ID proprietà. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 57 — Nessun handle di file di database

Descrizione: Durante l'apertura di un file di database, non è stato trovato alcun handle di file nel gestore di database. Riprovare più tardi. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 58 — Handle di file di database non valido

Descrizione: L'handle di file di database passato non è corretto o non è più valido. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 59 — Bucket di ordinamento del database insufficienti

Descrizione: È stato raggiunto il numero massimo di valori in una directory. Una sottodirectory può attualmente contenere un numero massimo di circa 48000 directory. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 60 — ID oggetto non valido

Descrizione: L'ID oggetto specificato non è valido. L'oggetto è stato probabilmente eliminato.

Errore numero 61 — Vista non valida

Descrizione: La vista specificata non è più valida. È possibile che un errore di comunicazione abbia impedito il rilascio della vista. Ripetere il login e ritentare l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 62 — Nessun handle di vista

Descrizione: È stato raggiunto il numero massimo di handle di vista database. Aumentare il valore di numberViews= nella sezione del database.

Errore numero 63 — Handle di flusso di dati non valido

Descrizione: È stata richiesta un'operazione su una scansione aperta o su un oggetto aperto in una connessione diversa da quella in cui è stata richiesta la scansione aperta o l'oggetto aperto.

Errore numero 64 — Proprietà non trovata

Descrizione: La proprietà dell'oggetto richiesto non è stata trovata.

Errore numero 65 — Oggetto non trovato

Descrizione: L'oggetto richiesto non è stato trovato.

Errore numero 66 — Set di oggetti completo

Descrizione: La proprietà del set di oggetti è completa. Un gruppo può contenere un massimo di 125 utenti mentre ciascun utente può appartenere a un massimo di 125 gruppi. È possibile che siano stati aggiunti troppi trustee a un oggetto.

Errore numero 67 — Diritti insufficienti

Descrizione: L'utente non dispone dei diritti necessari per eseguire l'operazione richiesta sull'oggetto. Per disporre di diritti aggiuntivi, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Errore numero 68 — Impossibile inizializzare lo stack

Descrizione: Impossibile inizializzare lo stack dei protocolli.

Errore numero 69 — Troppi riceventi

Descrizione: Troppi riceventi sul protocollo di trasporto.

Errore numero 70 — Superiore non registrato

Descrizione: L'oggetto superiore non è correntemente registrato.

Errore numero 71 — Impossibile creare thread

Descrizione: Impossibile creare un thread di lavoro aggiuntivo. La memoria potrebbe essere insufficiente.

Errore numero 72 — Impossibile creare semaforo

Descrizione: Impossibile creare un semaforo locale. La memoria potrebbe essere insufficiente.

Errore numero 73 — Errore di associazione dell'opzione del socket

Descrizione: Impossibile associare al socket un'opzione di socket critica. Impossibile utilizzare il protocollo.

Errore numero 74 — Oggetto già bloccato

Descrizione: L'oggetto è già stato bloccato da un altro utente o dal sistema. Ritentare l'operazione più tardi.

Errore numero 75 — Oggetto non bloccato

Descrizione: L'oggetto non è bloccato. Non è possibile eseguire l'operazione senza prima bloccare l'oggetto.

Errore numero 76 — Annullamento da parte dell'operatore

Descrizione: L'operatore ha annullato l'operazione prima del completamento.

Errore numero 77 — Non in esecuzione

Descrizione: L'oggetto non è attualmente in esecuzione.

Errore numero 78 — Etichetta del database non valida

Descrizione: L'etichetta di sicurezza del database è stata falsificata. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 79 — Oggetto non attivo

Descrizione: L'oggetto non è più attivo.

Errore numero 80 — Etichetta non convalidata

Descrizione: L'etichetta di sicurezza del database non è stata convalidata dal database. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 81 — Non inizializzato

Descrizione: Il driver non è inizializzato.

Errore numero 82 — Deinizializzazione

Descrizione: Deinizializzazione del driver in corso.

Errore numero 83 — Data non valida

Descrizione: La data non è valida.

Errore numero 84 — Supporto non presente nel database

Descrizione: Il supporto non si trova nel database, quindi non è possibile leggerlo finché non viene importato o sovrascritto con altre informazioni.

Errore numero 85 — Impossibile eliminare un oggetto con istanze

Descrizione: È impossibile eliminare un oggetto provvisto di istanze. Per rimuovere le istanze, è necessario innanzi tutto rimuovere dal database tutti i supporti che contengono istanze dell'oggetto.

Errore numero 86 — Interno: Non utilizzato

Descrizione: Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 87 — Nessun supporto specificato

Descrizione: Non è stato specificato alcun supporto o sono stati utilizzati tutti i supporti e non è possibile riutilizzarli per completare il lavoro. I supporti specificati vengono contrassegnati come già in uso, pieni o non validi. Specificare supporti aggiuntivi includendo supporti o cartelle di supporti aggiuntive oppure selezionando la formattazione automatica.

Errore numero 88 — Nessun dispositivo specificato o dispositivi offline

Descrizione: Non disponibili dispositivi che soddisfino i requisiti del lavoro da completare. I dispositivi specificati vengono contrassegnati come 'non attivi' per un errore di comunicazione, del dispositivo e così via.

Errore numero 89 — Supporto non corretto, dispositivo ignorato

Descrizione: Il supporto nel dispositivo non è stato specificato come parte del lavoro e verrà quindi ignorato.

Errore numero 90 — Periodo dimostrativo del software scaduto

Descrizione: Il periodo dimostrativo del software è terminato. Per l'acquisto di una copia con licenza, rivolgersi al rivenditore.

Errore numero 91 — Formato logico di sola lettura

Descrizione: Il formato di nastro logico contenuto nel supporto è di sola lettura. Selezionare Sovrascrivi nelle opzioni relative al lavoro, riformattare il nastro o utilizzare un altro nastro.

Errore numero 92 — Sovrascrittura del supporto non consentita

Descrizione: La sovrascrittura del supporto non è consentita. Il supporto contiene oggetti di archivio che non possono essere sovrascritti. Per sovrascrivere il nastro, eliminarlo dal database e riformattarlo oppure impostare la formattazione automatica del lavoro.

Errore numero 93 — Supporto non valido, consentita la sola lettura

Descrizione: Durante l'ultima operazione di scrittura, il supporto ha segnalato un blocco difettoso. Il supporto è contrassegnato nel database come di sola lettura. Se si è certi che il supporto non è difettoso, è possibile eliminarlo dal database e riformattarlo.

Errore numero 94 — Operazione valida solo dopo il montaggio del supporto

Descrizione: Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 95 — È possibile che l'oggetto aperto durante il backup sia difettoso

Descrizione: Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 96 — L'oggetto aperto durante il backup è probabilmente difettoso

Descrizione: Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 97 — Impossibile riutilizzare il supporto in questo lavoro

Descrizione: Il supporto è già stato scritto in questa sessione di lavoro e non può essere riscritto.

Errore numero 98 — Istanza non trovata

Descrizione: L'istanza ricercata non è stata trovata.

Errore numero 99 — Il dispositivo non risponde

Descrizione: Il dispositivo non risponde. Verificare che sia ancora connesso e acceso. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 100 — Errore differito, sarà seguito da un altro errore

Descrizione: Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 101 — Confronto dei dati non corretto

Descrizione: Durante una verifica, i dati letti nella destinazione non corrispondono. Il file è stato modificato su disco oppure si è verificato un errore dell'hardware. Verificare che il file sia stato modificato su disco. Se si è certi che il file non è stato modificato, rivolgersi all'assistenza tecnica per segnalare il problema.

Errore numero 102 — Errore di sincronizzazione del flusso, prevista intestazione del flusso

Descrizione: Si è verificato un errore tra il thread di processo del flusso e i thread di lavoro del flusso. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 103 — Nessuna risposta all'avviso

Descrizione: Un avviso in sospenso non ha ricevuto risposta dall'utente.

Errore numero 104 — Nessun tentativo

Descrizione: L'operazione sull'oggetto non è stata tentata. Il lavoro è stato annullato prima dell'elaborazione o si è verificato un errore che ha causato l'interruzione del lavoro.

Errore numero 105 — Inizializzazione del driver in corso

Descrizione: È in corso l'inizializzazione del driver.

Errore numero 106 — Nessun dispositivo disponibile o dispositivi occupati

Descrizione: Tutti i dispositivi sono correntemente in uso e occupati. Ritentare l'operazione più tardi.

Errore numero 107 — La cassetta del caricatore è stata sostituita

Descrizione: La cassetta del caricatore è stata sostituita durante il tempo intercorso tra la reinizializzazione del caricatore e l'esecuzione dell'operazione. Mantenere chiuso lo sportello del caricatore durante il funzionamento.

Errore numero 108 — Intestazione del supporto non valida

Descrizione: Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 109 — Nessuna cartella Home disponibile per l'utente

Descrizione: Impossibile trovare la cartella Home dell'utente. Verificare che l'utente disponga di una cartella con il proprio nome nella cartella \Database\Home.

Errore numero 110 — Nessun supporto utilizzabile nel caricatore

Descrizione: Nel caricatore non sono stati trovati nastri che soddisfino i requisiti del lavoro. Verificare il supporto specificato dal lavoro e il supporto nel caricatore. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 111 — Impossibile eseguire il login a NetWare NDS

Descrizione: Si è verificato un errore che ha impedito il completamento del login a Directory Services. Molto probabilmente l'errore è stato causato da un nome di account non corretto (dovrebbe essere del tipo cn=admin.o=nds) oppure la password non è corretta.

Errore numero 112 — Impossibile comunicare con l'host di destinazione

Descrizione: Il computer di destinazione con il quale si è tentato di comunicare non è attivo. Riprovare più tardi.

Errore numero 113 — Destinazione per lo spostamento non valida

Descrizione: La destinazione selezionata per l'oggetto da spostare non è compatibile con l'oggetto. L'oggetto non può risiedere nella classe di container selezionata (ad esempio, un lavoro in una sottodirectory) oppure il container di destinazione è inferiore al container di origine.

Errore numero 114 — Errore del gestore di ridirezione

Descrizione: Documento di licenza non valido. Il documento di licenza indicato nel file NNCfg.ini non è corretto o è scaduto il periodo dimostrativo dei pacchetti opzionali. Rivolgersi all'assistenza tecnica per ottenere un nuovo documento di licenza oppure al settore vendite per acquistare il pacchetto opzionale.

Errore numero 116 — Server di database non valido

Descrizione: Il tipo di computer non dispone della licenza per server di database di NovaNET. Verificare la licenza di NovaNET per determinare il tipo di sistema operativo utilizzabile per il server di database.

Errore numero 117 — Server di dispositivo non valido

Descrizione: Il tipo di computer non dispone della licenza per server di dispositivo di NovaNET. Verificare la licenza di NovaNET per determinare il tipo di sistema operativo utilizzabile per i dispositivi.

Errore numero 118 — Licenza di sito superata

Descrizione: È stato superato il numero di licenze acquistate con il contratto di licenza del sito. Rivolgersi al produttore per ottenere codici di autenticazione della licenza di sito aggiuntivi.

Errore numero 119 — Tipo client non supportato

Descrizione: Il client in uso non è supportato dalla licenza disponibile. Rivolgersi al produttore per l'aggiornamento.

Errore numero 120 — Numero di server superato

Descrizione: È stato superato il numero massimo di server consentito per il collegamento al server di database. Rivolgersi al produttore per l'aggiornamento.

Errore numero 121 — Numero di client superato

Descrizione: È stato superato il numero massimo di client consentito per il collegamento al server di database. Rivolgersi al produttore per l'aggiornamento.

Errore numero 122 — Superato il livello di utenti del server

Descrizione: È stato superato il livello di utenti del server consentito dalla licenza di NovaNET in uso. Rivolgersi al produttore per l'aggiornamento.

Errore numero 123 — Nessun supporto di rete

Descrizione: La licenza in uso non include il supporto di rete. Rivolgersi al produttore per l'aggiornamento.

Errore numero 124 — Nessun supporto di caricatore

Descrizione: La licenza in uso non include il supporto del caricatore automatico. Rivolgersi al produttore per l'aggiornamento.

Errore numero 125 — Licenza doppia

Descrizione: È stato trovato un computer con un documento di licenza doppio. Rivolgersi al produttore per acquistare una copia aggiuntiva di NovaNET.

Errore numero 126 — File di messaggi non valido

Descrizione: Uno dei file di messaggi non è valido oppure la versione non è corretta. Reinstallare NovaNET e ritentare il caricamento. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 127 — Nessuna cartuccia di pulizia disponibile

Descrizione: Il caricatore automatico non contiene cartucce di pulizia disponibili. Non è stato definito uno slot per l'alloggiamento della cartuccia di pulizia oppure la cartuccia di pulizia è attualmente utilizzata da un altro dispositivo. Per definire uno slot come cartuccia di pulizia, selezionare le proprietà di stato del caricatore automatico e modificare lo stato dell'elemento dello slot in modo che contenga la cartuccia di pulizia.

Errore numero 128 — Nessun ciclo di pulizia disponibile

Descrizione: Le cartucce di pulizia hanno esaurito i relativi cicli di pulizia. Sostituire la cartuccia di pulizia con una nuova e aggiornare le proprietà di stato del caricatore automatico con le informazioni della cartuccia di pulizia nuova.

Errore numero 129 — Esecuzione del backup del database in corso

Descrizione: Il backup dei file del database è correntemente in esecuzione. In questa fase, non è possibile apportare alcuna modifica al database. Ritentare l'operazione più tardi.

Errore numero 130 — Numero di file del database ripristinato non valido

Descrizione: Il database ripristinato presenta un numero di file di controllo non valido. Il numero di file viene verificato durante la fase finale del ripristino del database. Il numero non è corretto oppure il ripristino del database non è stato completato correttamente.

Errore numero 131 — File di ripristino del database mancante

Descrizione: Uno dei file del database necessario per il ripristino è mancante.

Errore numero 132 — Dimensione di un file di ripristino del database non corretta

Descrizione: La dimensione di uno dei file del database necessari per il ripristino non è corretta. Durante la fase finale del processo di ripristino, vengono controllate le dimensioni dei file per verificare che i file siano intatti.

Errore numero 133 — Account disabilitato

Descrizione: L'account è stato disabilitato sul server. Per riabilitarlo rivolgersi all'amministratore.

Errore numero 134 — La password è scaduta

Descrizione: La password dell'account è scaduta ed è necessario modificarla prima di continuare.

Errore numero 135 — La password è scaduta

Descrizione: La password dell'account è scaduta. A seconda del numero di login extra rimanenti, potrebbe essere necessario modificare la password ora.

Errore numero 136 — L'account non esiste

Descrizione: L'account che si desidera utilizzare non esiste sul server.

Errore numero 137 — L'account è scaduto

Descrizione: L'account sul server è scaduto. Per aggiornarlo rivolgersi all'amministratore.

Errore numero 138 — Superato il numero massimo di connessioni simultanee

Descrizione: È stato superato il numero di connessioni simultanee consentito per l'account. Tentare il login più tardi.

Errore numero 139 — Computer non valido

Descrizione: Il computer sul quale si sta tentando di eseguire il login non è disponibile per l'account. Il set di computer a cui l'account può accedere non include il computer locale in uso.

Errore numero 140 — Password non modificata

Descrizione: La password non è stata modificata. La vecchia password non è corretta oppure la nuova password è già stata utilizzata.

Errore numero 141 — La password immessa non è corretta

Descrizione: La password immessa non è corretta. Ridigitare la password. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Errore numero 144 — Impossibile trovare simbolo importato

Descrizione: Può essere necessario aggiornare la CLib a una versione più recente. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 145 — Errore durante la stampa

Descrizione: Si è verificato un errore durante l'invio di dati alla stampante. È possibile che la stampante sia offline o spenta oppure che sia esaurita la carta. Controllare la stampante. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 146 — Impossibile inizializzare il provider e-mail

Descrizione: Si è verificato un errore durante l'inizializzazione del provider e-mail. Verificare che il servizio e-mail sia stato installato correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il log di NovaNET nel server di database.

Errore numero 147 — Impossibile inviare l'e-mail

Descrizione: Si è verificato un errore fatale del provider e-mail durante l'invio di un messaggio. Verificare che il servizio e-mail sia stato installato correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il log di NovaNET nel server di database.

Errore numero 148 — La copia beta del software è scaduta

Descrizione: Il periodo di prova del software è terminato. Per l'acquisto di una copia con licenza, rivolgersi al rivenditore.

Errore numero 150 — Errore del registro

Descrizione: Si è verificato un errore imprevisto durante l'accesso al registro. Per ulteriori informazioni verificare il file NNtrace.txt.

Errore numero 178 — Supporto non corretto, inserire nuovo supporto

Descrizione: Inserire un supporto da un set compatibile con il lavoro.

Errore numero 195 — Impossibile aprire i file di database

Descrizione: Si è verificato un errore durante l'apertura dei file di database. Verificare l'impostazione di databasePath= nella sezione [configuration] del file NNCfg.ini. Se si sta operando in DOS, verificare inoltre che files=40 sia impostato in c:\config.sys.

Errore numero 196 — Impossibile aprire il file ????.ini

Descrizione: Impossibile aprire il file .ini richiesto. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 197 — Impossibile aprire NNCfg.ini

Descrizione: Impossibile aprire il file di configurazione NNCfg.ini. Il file dovrebbe trovarsi nella directory radice di NovaNET. Si tratta della directory che contiene il file eseguibile NNADMIN.EXE (NNADMIN.NLM per NetWare). Se non è possibile trovare il file, reinstallare NovaNET.

Errore numero 198 — Errore di chiamata DPML

Descrizione: Errore di chiamata DPML.

Errore numero 199 — Nessun driver

Descrizione: Nessun driver.

Errore numero 200 — Nessun buffer degli attributi

Descrizione: Impossibile leggere o scrivere un attributo a causa della mancata allocazione del buffer degli attributi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 201 — Fine degli attributi

Descrizione: È stata raggiunta la fine del buffer durante la lettura degli attributi dal buffer.

Errore numero 202 — Buffer troppo piccolo

Descrizione: Il buffer degli attributi è troppo piccolo ed è impossibile espanderlo.

Errore numero 203 — Discordanza nella struttura degli attributi

Descrizione: Durante la lettura di una struttura tagged dal buffer degli attributi, le dimensioni della struttura richiesta non corrispondevano a quelle della struttura presente nel buffer.

Errore numero 204 — Discordanza nell'attributo DWORD

Descrizione: Durante la lettura di un attributo DWORD tagged dal buffer degli attributi, le dimensioni del DWORD richiesto non corrispondevano a quelle del DWORD presente nel buffer.

Errore numero 205 — Scrittura attributi non sequenziale

Descrizione: Il chiamante ha tentato di scrivere informazioni non sequenziali nel buffer tagged.

Errore numero 206 — Operazione non valida

Descrizione: È stata tentata l'esecuzione di un'operazione non compatibile con l'intento originale dell'oggetto. Ad esempio, la lettura di un oggetto aperto per il ripristino.

Errore numero 207 — Modalità non valida

Descrizione: È stata specificata una modalità di apertura non valida per un oggetto.

Errore numero 208 — Oggetto non trovato

Descrizione: L'oggetto specificato non è stato trovato o non esiste più.

Errore numero 209 — Oggetto occupato

Descrizione: L'oggetto specificato non era disponibile perché utilizzato da un altro processo.

Errore numero 210 — Oggetto già esistente

Descrizione: L'oggetto specificato esiste già e non può essere eliminato.

Errore numero 211 — Troppi handle

Descrizione: Il gestore dei flussi di dati ha esaurito gli handle durante l'allocazione di un nuovo handle per l'apertura o la creazione.

Errore numero 212 — Errore sconosciuto

Descrizione: Si è verificato un errore sconosciuto del gestore dei flussi di dati.

Errore numero 213 — Stallo per blocco

Descrizione: È stato rilevato che l'esecuzione di una richiesta di blocco provocherebbe una situazione di stallo.

Errore numero 214 — Handle non valido

Descrizione: L'handle di flusso di dati utilizzato non è più valido.

Errore numero 215 — Argomento non valido

Descrizione: Un argomento passato al gestore dei flussi di dati non è valido.

Errore numero 216 — Flusso non valido

Descrizione: Un ID di flusso logico passato al gestore dei flussi di dati non è valido.

Errore numero 217 — Fine del flusso

Descrizione: È stata raggiunta la fine del flusso logico di dati.

Errore numero 300 — Tentativo di sovrapporre più comandi del controller

Descrizione: Tentativo di inviare un secondo comando a un dispositivo prima del completamento di un comando precedente. Ciò indica un problema nella sequenza dei comandi o un possibile problema di dispositivo.

Errore numero 301 — Interruzione del comando non riuscita

Descrizione: Il tentativo di interrompere un comando ASPI non è riuscito. ASPI non garantisce l'interruzione di un comando.

Errore numero 302 — Buffer ASPI troppo grande

Descrizione: È stato tentato un trasferimento fisico di dimensioni superiori a quelle gestibili da ASPI Manager.

Errore numero 303 — ASPI occupato

Descrizione: ASPI ha inviato alla coda il maggior numero possibile di comandi e non è in grado di accettarne altri. Attendere fino alla riduzione del carico di comandi e riprovare.

Errore numero 304 — Comando ASPI interrotto

Descrizione: Il comando ASPI è stato interrotto.

Errore numero 305 — Elaborazione del timeout ASPI

Descrizione: Il timeout del comando si è verificato durante l'elaborazione. Verificare la presenza di eventuali problemi di dispositivo, controller o bus SCSI.

Errore numero 306 — Elaborazione in attesa del timeout ASPI

Descrizione: Durante l'elaborazione della coda, si è verificato il timeout del comando. Verificare la presenza di eventuali problemi di dispositivo, controller o bus SCSI.

Errore numero 307 — Stato ASPI sconosciuto

Descrizione: ASPI restituito da un comando con stato ASPI non impostato. Il comando viene considerato come non riuscito.

Errore numero 308 — Rilevazione della richiesta automatica ASPI non riuscita

Descrizione: Tentativo non riuscito di ASPI nell'ottenere informazioni sulla rilevazione dopo l'esecuzione non riuscita di un comando con stato condizione di controllo.

Errore numero 309 — Il buffer non è allineato

Descrizione: È stato fornito ad ASPI un buffer che non soddisfa l'allineamento di confine richiesto. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 310 — Rilevata la reimpostazione del bus SCSI

Descrizione: ASPI ha rilevato la reimpostazione sul bus SCSI e il comando è stato interrotto.

Errore numero 311 — Stato condizione di controllo

Descrizione: Comando SCSI interrotto con condizione di controllo e impossibile determinare un errore più specifico.

Errore numero 312 — Stato errore

Descrizione: Comando SCSI completato con condizione di errore e impossibile determinare un errore più specifico.

Errore numero 313 — Violazione della sicurezza del dispositivo

Descrizione: Tentativo di accesso a un dispositivo da un processo che non dispone dei privilegi di accesso.

Errore numero 314 — Timeout di selezione del dispositivo

Descrizione: Il tempo per la selezione di un dispositivo sul bus SCSI è scaduto. Il dispositivo non risponde, è disattivato, è disconnesso oppure la selezione viene eseguita con un ID SCSI errato.

Errore numero 315 — Rilevata la reimpostazione del dispositivo

Descrizione: ASPI ha rilevato la ricezione della reimpostazione del dispositivo.

Errore numero 316 — Reimpostazione del dispositivo non riuscita

Descrizione: Il tentativo di eseguire la reimpostazione del bus su un dispositivo non è riuscito. Se il dispositivo non risponde alla reimpostazione del bus, potrebbe essere necessario reimpostare il dispositivo manualmente.

Errore numero 317 — Errore di creazione dell'evento semaforo di attesa del thread

Descrizione: Il tentativo di creazione di un semaforo di attesa del thread del servizio del dispositivo non è riuscito. Il controller non sarà in grado di utilizzare il dispositivo per il quale sono stati creati il thread e il semaforo. Ciò può indicare la presenza di problemi gravi nel sistema operativo.

Errore numero 318 — Stato dell'adattatore host sconosciuto

Descrizione: Il comando è stato completato con stato adattatore host non impostato. Ciò può indicare la presenza di problemi ASPI o nell'adattatore.

Errore numero 319 — L'adattatore host non risponde

Descrizione: L'adattatore host non risponde ai comandi ASPI. I problemi potrebbero essere hardware o software. Potrebbe essere necessario spegnere e riavviare il sistema nel quale si trova l'adattatore host per ottenere una risposta.

Errore numero 320 — Comando ASPI non valido

Descrizione: È stato inviato un comando ASPI non valido. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 321 — Comando del controller non valido

Descrizione: Il driver del controller ha ricevuto un comando non valido. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 322 — ID dell'adattatore host non valido

Descrizione: Tentativo di accesso a un adattatore host con un ID non valido. Verificare che sia caricato il driver ASPI per l'adattatore host da utilizzare.

Errore numero 323 — Comando IOCTL non valido

Descrizione: Tentativo di accesso alle funzioni di controllo I/O dei controller con un comando non valido. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 324 — Parametro SRB non valido

Descrizione: Tentativo di esecuzione di un SRB ASPI con un parametro non valido. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 325 — Messaggio di rifiuto SCSI ricevuto

Descrizione: Un dispositivo ha risposto a un comando SCSI con un messaggio di rifiuto. Se il dispositivo ha rifiutato le negoziazioni di trasferimento sincrono, è possibile che il dispositivo non supporti il trasferimento sincrono. In questo caso, disabilitare la negoziazione sincrona per il dispositivo sul controller.

Errore numero 326 — Nessun ASPI Manager presente

Descrizione: Impossibile trovare un ASPI Manager. Il controller e l'ASPI Manager appropriati devono essere caricati dal sistema operativo per poter essere utilizzati in NovaNET. Il metodo per eseguire questa operazione varia a seconda del sistema operativo utilizzato (NetWare, Windows e così via).

Errore numero 327 — Dispositivo non trovato o nessuna risposta

Descrizione: Tentativo di invio di un comando a un dispositivo non esistente o che non risponde. Verificare che il dispositivo desiderato sia connesso e che risponda ai comandi SCSI.

Errore numero 328 — Nessun semaforo in attesa del thread

Descrizione: È stato tentato l'invio di un comando a un dispositivo senza avviare il dispositivo su questo controller. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 329 — Rilevato un errore di parità SCSI

Descrizione: Si è verificato un errore di parità del bus SCSI. Ciò può indicare la presenza di problemi di terminazione del bus SCSI o di configurazione del dispositivo/controller oppure problemi hardware del dispositivo o del controller.

Errore numero 330 — Sequenza della fase bus di destinazione

Descrizione: ASPI ha rilevato un errore nella sequenza della fase bus SCSI causato dal dispositivo di destinazione. L'errore potrebbe essere causato da problemi del bus SCSI o da un guasto del dispositivo.

Errore numero 331 — Segnale semaforo in attesa del thread non riuscito

Descrizione: Impossibile segnalare il thread del servizio del dispositivo. Il dispositivo associato non potrà essere utilizzato fino alla soluzione del problema. È possibile che il problema venga risolto semplicemente spegnendo e riavviando il driver del dispositivo. Tuttavia, è possibile che l'errore del segnale semaforo sia causato da problemi del sistema operativo.

Errore numero 332 — Numero eccessivo di dispositivi

Descrizione: Tentativo di utilizzare troppi dispositivi in un singolo controller. Il numero massimo di dispositivi supportati in un singolo bus SCSI è 14.

Errore numero 333 — Bus libero imprevisto

Descrizione: Il bus SCSI è passato in modo imprevisto allo stato di bus libero. Si è verificato un problema nel dispositivo di destinazione o il bus SCSI è stato disconnesso fisicamente dalla destinazione.

Errore numero 334 — Adattatore host non presente

Descrizione: Impossibile caricare il driver del controller ASPI per l'adattatore host. ASPI non è presente per questo adattatore host o non risponde correttamente.

Errore numero 335 — Il dispositivo è stato sostituito durante l'esecuzione del comando

Descrizione: Durante l'esecuzione di un comando, il driver del dispositivo è stato sostituito. Non è possibile completare il comando. È opportuno non interrompere o avviare l'esecuzione dei dispositivi mentre vengono utilizzati da NovaNET.

Errore numero 336 — Impossibile accedere al dispositivo richiesto

Descrizione: Impossibile ottenere l'handle per il dispositivo richiesto. Senza l'handle, è impossibile accedere al dispositivo. Se il dispositivo ha ricevuto un nome non standard a causa del driver richiamaente, il dispositivo potrebbe essere utilizzato se non viene richiesto. È sufficiente riconfigurare il sistema in modo che NON carichi il driver richiamaente.

Errore numero 337 — Impossibile aprire il dispositivo in modo esclusivo

Descrizione: NovaNET utilizzerà il dispositivo solo in modo esclusivo. Il dispositivo è stato richiesto da altri programmi e NovaNET non può utilizzarlo in modo esclusivo. Se si desidera utilizzare NovaNET con il dispositivo, è necessario che gli altri programmi rinuncino alla richiesta del dispositivo.

Errore numero 338 — Richiesta di informazioni del bus SCSI non completata

Descrizione: Durante la ricerca dei dispositivi, la richiesta di informazioni del bus SCSI non è stata completata. Potrebbe essersi verificato un problema nel miniport SCSI o nel sistema. Il controller non supporterà i dispositivi fino a quando il problema non verrà risolto.

Errore numero 339 — Impossibile accedere alle funzionalità della porta

Descrizione: Impossibile inizializzare il driver a causa di un errore durante il tentativo di accesso alle funzionalità della porta. Potrebbe essersi verificato un problema nel miniport SCSI o nel sistema.

Errore numero 340 — Impossibile aprire la porta SCSI

Descrizione: Impossibile inizializzare il driver a causa di problemi nell'apertura della porta SCSI. Potrebbe essersi verificato un problema nel miniport SCSI o nel sistema.

Errore numero 400 — Caricatore automatico disattivato

Descrizione: Il dispositivo del caricatore automatico è stato disattivato a causa della disattivazione del driver del controller SCSI corrispondente.

Errore numero 401 — Buffer vuoto

Descrizione: Il buffer del dispositivo è vuoto.

Errore numero 402 — Buffer pieno

Descrizione: Il buffer del dispositivo è pieno.

Errore numero 403 — Comando non configurato

Descrizione: Tentativo di inviare un comando del controller con un blocco di parametri I/O non preparato. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 404 — Timeout del comando

Descrizione: Il tempo per l'invio del comando al dispositivo è scaduto. È stata tentata l'interruzione del comando. È possibile che il dispositivo o il controller non rispondano. Per ricevere una risposta corretta, potrebbe essere necessario reimpostare il dispositivo oppure spegnere e riavviare il sistema. Potrebbe essersi verificato un problema hardware nel dispositivo o nel controller.

Errore numero 405 — Controller disattivato

Descrizione: Il dispositivo è stato disattivato a causa della disattivazione del controller corrispondente.

Errore numero 406 — Controller non trovato

Descrizione: Non è stato possibile attivare un dispositivo o un caricatore automatico dal momento che non è stato trovato il controller specificato. Verificare che il controller sia specificato correttamente e che sia stato caricato e inizializzato. Questo errore non dovrebbe verificarsi con la rilevazione automatica dei dispositivi. In caso contrario, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 407 — Conflitto di ID del dispositivo

Descrizione: Due o più dispositivi sono stati specificati sullo stesso bus SCSI con lo stesso ID e LUN SCSI. Verificare che i dispositivi e gli adattatori host non presentino conflitti di ID/LUN. Se non si utilizza la rilevazione automatica, verificare che non siano presenti conflitti di ID/LUN nelle specifiche di NNCfg.ini per il caricamento di controller e dispositivi.

Errore numero 408 — Conflitto di ID dell'adattatore host

Descrizione: È stato specificato un dispositivo con lo stesso ID dell'adattatore host SCSI. Verificare che i dispositivi e gli adattatori host non presentino conflitti di ID/LUN. Se non si utilizza la rilevazione automatica, verificare che non siano presenti conflitti di ID/LUN nelle specifiche di NNCfg.ini per il caricamento di controller e dispositivi.

Errore numero 409 — Il dispositivo è in uso

Descrizione: Il dispositivo viene utilizzato in modo esclusivo da un altro utente o lavoro di NovaNET. Utilizzare un dispositivo diverso, riprovare in seguito oppure individuare l'utente o l'elemento che sta utilizzando il dispositivo e stabilire se questo può essere reso disponibile.

Errore numero 410 — Dimensione del blocco non valida

Descrizione: Il supporto del dispositivo non può essere utilizzato da NovaNET a meno che non venga riformattato. La dimensione del blocco deve essere un numero pari elevato alla potenza di 2 compreso tra 512 byte e 32768 byte.

Errore numero 411 — ID dell'istanza del controller non valido

Descrizione: È stato inviato un comando del controller con un ID dell'istanza del controller non valido/non attivo oppure un'istanza del controller è diventata non valida durante il completamento dell'esecuzione di un comando. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 412 — Connessione non valida

Descrizione: È stato tentato l'accesso a un dispositivo senza riservarlo in precedenza oppure il dispositivo desiderato è già stato riservato da un altro utente o processo.

Errore numero 413 — Nessun buffer

Descrizione: Viene tentata la lettura/scrittura del dispositivo senza previa allocazione del buffer del dispositivo. Questo errore non dovrebbe mai verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 414 — Nessuna istanza del controller

Descrizione: Tentativo di inviare un comando del controller senza specificare l'ID dell'istanza del controller nel blocco di parametri I/O. Questo errore non dovrebbe mai verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 415 — Non formattato

Descrizione: Il supporto del dispositivo non è formattato o è vuoto. Per utilizzare il supporto, formattarlo manualmente o tramite NovaNET durante l'esecuzione di un backup.

Errore numero 416 — Comando SCSI non valido

Descrizione: È stato tentato l'invio di un comando SCSI non supportato da NovaNET. Questo errore non dovrebbe mai verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 417 — Formato non riconosciuto

Descrizione: Il supporto del dispositivo presenta un formato non riconosciuto dai driver del formato logico correntemente caricati. Se il formato del supporto è noto e in NovaNET è disponibile un driver per tale formato, sarà necessario caricare il driver del formato per poterlo riconoscere in NovaNET. Se queste informazioni sul supporto non sono disponibili, eseguire la formattazione e utilizzare NovaNET.

Errore numero 418 — LTF di destinazione non caricato

Descrizione: È stato richiesto l'utilizzo di un formato logico per il quale non è stato caricato il driver corrispondente. Verificare che sia caricato il driver appropriato e riprovare.

Errore numero 419 — Impossibile trovare il dispositivo cercato dal caricatore

Descrizione: Un caricatore automatico sta tentando di trovare un dispositivo. Il driver del dispositivo non è caricato o è stato disattivato. Verificare che i driver dei dispositivi del caricatore siano stati caricati e attivati, quindi riavviare il caricatore.

Errore numero 500 — Dispositivo già aperto

Descrizione: È stata tentata l'apertura di un dispositivo a nastro già aperto. Questo errore si verifica solo in situazioni particolari. In alcuni casi, il dispositivo potrebbe risultare ancora "aperto", anche dopo l'esecuzione del recupero dagli errori. Interrompere e riavviare il driver del dispositivo.

Errore numero 501 — Inizio della partizione del supporto

Descrizione: Il supporto si trova all'inizio della partizione.

Errore numero 502 — Dispositivo occupato

Descrizione: Il dispositivo non è in grado di accettare un comando. Potrebbe accettarlo in seguito. Se la condizione persiste, potrebbe essersi verificato un problema nel dispositivo.

Errore numero 503 — Il comando è stato annullato

Descrizione: L'ultimo comando inviato al dispositivo è stato annullato.

Errore numero 504 — Comando interrotto

Descrizione: Il dispositivo ha interrotto un comando. Ciò può indicare la presenza di problemi nel dispositivo, nei comandi inviati o nella sequenza di invio. Se questo errore si verifica di frequente, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 505 — Parametro di comando non valido

Descrizione: Il driver del dispositivo ha ricevuto un parametro di comando non valido. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 506 — Parametro di comando non supportato

Descrizione: Il driver del dispositivo ha ricevuto un parametro di comando non supportato. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 507 — La coda dei comandi è piena

Descrizione: La coda dei comandi del dispositivo è piena. Questo errore non dovrebbe verificarsi dal momento che i dispositivi ad accesso sequenziale non supportano in genere la coda dei comandi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 508 — Comando interrotto

Descrizione: Questo errore non dovrebbe verificarsi dal momento che NovaNET non genera il messaggio di interruzione dell'I/O. Se questo messaggio viene visualizzato, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 509 — Il dispositivo non è connesso

Descrizione: Questo errore non dovrebbe verificarsi dal momento che, in caso contrario, le unità fisiche di tutti i dispositivi supportati sarebbero parti integranti delle unità logiche. Se questo messaggio viene visualizzato, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 510 — Il dispositivo non è supportato sulla LUN

Descrizione: La destinazione non è in grado di supportare un dispositivo fisico su questa unità logica. Se non si utilizza la rilevazione automatica, verificare che le specifiche del dispositivo in NNCfg.ini siano impostate sull'ID e sulla LUN SCSI corretta.

Errore numero 511 — Qualificatore periferico non valido

Descrizione: Viene specificato come valore riservato. Se il dispositivo non è conforme alle specifiche ANSI, il driver non verrà inizializzato.

Errore numero 512 — Qualificatore specifico del produttore

Descrizione: Valore specifico del produttore. Per supportare tale dispositivo sono necessarie ulteriori informazioni. Se si prevede di utilizzare il dispositivo, rivolgersi all'assistenza tecnica per risolvere il problema.

Errore numero 513 — Il dispositivo non supporta il comando

Descrizione: Questo errore si verifica quando al dispositivo viene inviato un comando non supportato. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Potrebbe essere necessario modificare il file di inizializzazione del dispositivo per includere ulteriori limitazioni per il dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 514 — Fine dei dati

Descrizione: Se questo errore si verifica durante un'operazione di ripristino o di verifica, si è verificato un errore nel flusso di dati del nastro. Ciò può indicare la presenza di problemi diversi, quali un supporto difettoso, un database danneggiato, problemi del dispositivo, del driver/formattatore e così via. Per ulteriori informazioni, controllare il log di lavoro. Se possibile, riprovare con un supporto o un dispositivo diverso. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 515 — L'annullamento non è riuscito

Descrizione: Il tentativo di annullare un comando del dispositivo non è riuscito. Questo errore può verificarsi, dal momento che l'interruzione di un comando non è mai garantita completamente. Ciò può costituire un problema se NovaNET sta scaricando i driver che causano errori di rilascio delle risorse, eccezioni di esecuzione del processore e violazioni di accesso. Questo errore non può essere risolto in modo definitivo.

Errore numero 516 — Rilevato un contrassegno di file

Descrizione: Durante un'operazione di lettura del nastro, è stato rilevato un contrassegno di file. Si tratta di un'operazione normale e in genere questo errore non viene segnalato. Se tuttavia l'errore viene visualizzato, verificare se può essere segnalato dall'operazione in esecuzione.

Errore numero 517 — Errore hardware

Descrizione: Il dispositivo ha segnalato un errore hardware in risposta a un comando. Questo errore può essere risolto reimpostando il dispositivo. Se l'errore persiste, può essere necessario riparare o sostituire il dispositivo.

Errore numero 518 — Lunghezza non valida

Descrizione: È stata impostata una lunghezza di blocco non valida per un comando del nastro. Questo errore viene in genere gestito internamente e non viene segnalato. Tuttavia, in caso di segnalazione dell'errore, potrebbero essere presenti problemi nel dispositivo o nel supporto. L'errore potrebbe essere causato da informazioni errate contenute nel file di inizializzazione del dispositivo (NNtapdev.ini). In questo caso, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 519 — Richiesta non valida

Descrizione: Il comando inviato al dispositivo contiene una richiesta non valida. Questo errore viene in genere gestito internamente. Tuttavia, in caso di segnalazione dell'errore, potrebbe essere presente un errore nel file di inizializzazione del dispositivo (NNtapdev.ini). Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 520 — Chiave di rilevazione non consentita

Descrizione: Il dispositivo ha restituito una chiave di rilevazione non valida nei dati di rilevazione dopo una condizione di controllo. Ciò indica un dispositivo non corrispondente alle specifiche, problemi hardware del dispositivo o problemi del firmware.

Errore numero 521 — Formato di nastro incompatibile

Descrizione: Il supporto del dispositivo dispone di un formato di livello basso non leggibile in NovaNET. Se il supporto non contiene informazioni utili, è possibile formattarlo manualmente o automaticamente e quindi utilizzarlo in NovaNET. Nota: La formattazione consentirà il recupero delle informazioni contenute in precedenza sul nastro solo tramite strumenti speciali.

Errore numero 522 — Condizione non descritta

Descrizione: Il dispositivo ha restituito uno stato indefinibile, dal momento che NovaNET non invia comandi in grado di generare la condizione. Ciò può indicare un dispositivo non corrispondente alle specifiche o con funzionamento errato.

Errore numero 523 — Comando del dispositivo non valido

Descrizione: È stata tentata l'esecuzione di un comando del dispositivo non valido. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 524 — Comando IOCTL non valido

Descrizione: Il driver del dispositivo ha ricevuto un comando di controllo I/O non valido. Questo errore non dovrebbe mai verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 525 — Flag di apertura non validi

Descrizione: È stata tentata l'apertura del dispositivo con flag di apertura non validi. Questo errore non dovrebbe mai verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 526 — Stato SCSI non valido

Descrizione: Il dispositivo ha restituito uno stato SCSI non valido in risposta a un comando. Ciò può indicare un dispositivo non corrispondente alle specifiche o con funzionamento errato, problemi del bus SCSI o del controller.

Errore numero 527 — Chiave di rilevazione non valida

Descrizione: Il dispositivo ha restituito un valore di chiave di rilevazione indefinito nei dati di rilevazione. Ciò può indicare un dispositivo non corrispondente alle specifiche o con funzionamento errato, problemi del bus SCSI o del controller.

Errore numero 528 — Fine logica del supporto

Descrizione: Questo errore si verifica in genere durante il backup e deve essere risolto normalmente. Potrebbe essere necessario un nuovo supporto e/o il flusso di dati potrebbe essere diretto a un altro dispositivo. Durante il ripristino o la verifica, questo errore indica un errore nel flusso di dati del nastro. Ciò può indicare la presenza di problemi diversi, quali un supporto difettoso, un database danneggiato, problemi del dispositivo, del driver/formattatore e così via. Per ulteriori informazioni, controllare il log di lavoro. Se possibile, riprovare con un supporto o un dispositivo diverso. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 529 — Rilevato un errore nei dati del supporto

Descrizione: Il dispositivo ha rilevato un errore del supporto. L'errore potrebbe essere causato da supporti difettosi o usurati, dispositivi poco puliti, problemi hardware e, in alcuni casi, dal tentativo di utilizzare supporti di formato compresso in un dispositivo che non supporta la compressione. Pulire la testina del dispositivo, utilizzare un supporto/dispositivo diverso o cancellare l'intero supporto (solo se il supporto/dispositivo non utilizza tracce preregistrate).

Errore numero 530 — Nessuna classe di supporto specificata

Descrizione: Questo errore è causato da informazioni errate contenute nel file di inizializzazione del dispositivo (NNtapdev.ini). Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 531 — SCSI-1 o SCSI-2 non ANSI

Descrizione: Il dispositivo non soddisfa le specifiche SCSI-1 o SCSI-2 ANSI. NovaNET non inizierà un driver per tale dispositivo. Se il dispositivo può essere riconfigurato in conformità alle specifiche sopraindicate, NovaNET potrebbe essere in grado di supportarlo.

Errore numero 532 — Dispositivo non aperto per la lettura

Descrizione: È stata tentata la lettura del dispositivo senza previa apertura del dispositivo per la lettura. Questo errore non dovrebbe mai verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 533 — Dispositivo non aperto per la scrittura

Descrizione: È stata tentata l'esecuzione di un'operazione di scrittura senza previa apertura del dispositivo per la scrittura. Questo errore non dovrebbe mai verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 534 — Dispositivo non ancora pronto

Descrizione: Il dispositivo non è ancora pronto ma è in fase di preparazione. Questo errore dovrebbe essere gestito automaticamente. Tuttavia, se l'errore viene visualizzato, attendere alcuni secondi e riprovare. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 535 — Il dispositivo richiede un comando di inizializzazione

Descrizione: Il dispositivo non è pronto e richiede un comando di inizializzazione. Questo errore viene in genere gestito automaticamente. Tuttavia, se l'errore viene visualizzato, estrarre e quindi reinserire il supporto. In questo modo, il supporto viene caricato automaticamente. Se il dispositivo è stato configurato per il caricamento non automatico del supporto, configurare il dispositivo per il caricamento automatico del supporto inserito.

Errore numero 536 — Nessun supporto nel dispositivo

Descrizione: Il dispositivo non contiene alcun supporto. Se durante l'esecuzione di un lavoro si sceglie Annulla, il dispositivo verrà rimosso dalla lista dei dispositivi che verranno utilizzati dal lavoro.

Errore numero 537 — Dispositivo non sequenziale

Descrizione: Il driver del dispositivo a nastro non verrà inizializzato nel caso di un dispositivo non sequenziale. Se non si utilizza la rilevazione automatica, verificare che l'ID/LUN SCSI del dispositivo a nastro specificato nel file NNCfg.ini sia corretto. Se si utilizza la rilevazione automatica, questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 538 — Fine fisica del supporto

Descrizione: Il dispositivo ha rilevato la fine fisica del supporto. Questo errore non dovrebbe verificarsi, dal momento che NovaNET interrompe l'esecuzione in corrispondenza della fine logica del supporto. È possibile che il dispositivo non sia configurato per la segnalazione della fine logica del supporto. In questo caso, riconfigurare il dispositivo per la segnalazione della fine logica del supporto. Inoltre, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente. Se questo errore si verifica durante il ripristino o la verifica, potrebbe essere presente un problema nel flusso di dati del nastro. Se l'errore persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 539 — Posizione fisica sconosciuta

Descrizione: Se si utilizza un Esabyte EXB_8200, è necessario tenere traccia della posizione del blocco per il dispositivo. Questo errore indica che si è verificata una condizione che ha causato la perdita della posizione fisica in NovaNET. La posizione fisica potrebbe essere ristabilita inviando un comando di riavvolgimento o riavviando l'operazione non riuscita. Se l'errore si ripete, il problema potrebbe risiedere nel dispositivo. Se si è certi del corretto funzionamento del dispositivo, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 540 — Timeout in attesa di dispositivo pronto

Descrizione: Durante l'accesso a un dispositivo, si è verificato un timeout in attesa della preparazione del dispositivo. È possibile che il dispositivo non funzioni correttamente. Se è necessario attendere più di 90 secondi prima che il dispositivo sia pronto, è possibile che si verifichi il timeout. In questo caso, attendere un tempo maggiore e riprovare. Rivolgersi all'assistenza tecnica per segnalare il problema. Potrebbe essere necessario aumentare il valore prefissato o aggiungere un valore variabile.

Errore numero 541 — Il dispositivo è riservato per un altro host

Descrizione: Il dispositivo SCSI è stato riservato da un altro host. Attendere che l'host renda disponibile il dispositivo oppure individuare l'host e richiedere la disponibilità del dispositivo. È possibile che questo stato del dispositivo venga mantenuto da alcune condizioni di errore; è pertanto necessario reimpostare il dispositivo.

Errore numero 542 — Rilevato un contrassegno di gruppo

Descrizione: Durante un'operazione di lettura del nastro, è stato rilevato un contrassegno di gruppo. Si tratta di un'operazione normale e in genere questo errore non viene segnalato. Se tuttavia l'errore viene visualizzato, verificare se può essere segnalato dall'operazione in esecuzione.

Errore numero 543 — Messaggio dell'unità

Descrizione: Lo stato del dispositivo è cambiato. Ciò si verifica quando si accende o si reimposta il dispositivo o si sostituisce il supporto. Si tratta di un'operazione normale e in genere questo errore non viene segnalato. Tuttavia, in caso di segnalazione dell'errore, ritentare l'operazione. La condizione dovrebbe cambiare automaticamente.

Errore numero 544 — Dispositivo non riconosciuto/non supportato

Descrizione: È stato tentato il caricamento di un driver del dispositivo e durante l'inizializzazione non è stata trovata una voce corrispondente alle informazioni sul produttore e sul modello del dispositivo nel file di inizializzazione del dispositivo (NNtapdev.ini). Il dispositivo potrebbe essere supportato, ma è opportuno tenere presente che attualmente vengono prodotti dispositivi con ID modificabile. L'ID del dispositivo potrebbe essere stato modificato da un OEM o da un distributore. In genere, le modifiche necessarie per supportare un dispositivo con ID modificato sono facili da implementare. Anche nel caso di un dispositivo nuovo, le operazioni da eseguire sono semplici. Per i dispositivi nuovi è necessario inoltre eseguire la verifica e la certificazione. In entrambi i casi, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 545 — Classe di supporto non supportata

Descrizione: Tentativo di accesso a un dispositivo con una classe di supporto non supportata. Il file di inizializzazione del dispositivo (NNtapdev.ini) contiene un errore e non imposta una classe di supporto valida per il dispositivo. Il file è stato danneggiato o modificato in modo errato. Correggere il file oppure recuperare la copia corretta dal CD originale.

Errore numero 546 — Dati specifici del produttore

Descrizione: I dati di rilevazione di un dispositivo hanno restituito una chiave di rilevazione specifica del produttore. Il significato esatto varia a seconda del produttore del dispositivo. Ad esempio, Exabyte utilizza questa chiave per segnalare un errore di posizionamento del dispositivo. Se l'errore persiste, è possibile che il dispositivo non funzioni correttamente. Per informazioni specifiche, rivolgersi all'assistenza tecnica o al produttore del dispositivo.

Errore numero 547 — Protetto da scrittura

Descrizione: È stata tentata la scrittura su un supporto protetto da scrittura o l'aggiunta a un supporto già scritto in un formato per il quale il dispositivo non supporta la scrittura. Si consiglia di stabilire se verranno perse informazioni importanti; in caso contrario, rimuovere la protezione dalla scrittura e utilizzare il supporto o il formato oppure sovrascrivere il supporto in modo da consentire al dispositivo di selezionare un formato consentito per la scrittura.

Errore numero 548 — Nastro di pulizia installato

Descrizione: Questo errore si verifica quando si tenta di utilizzare un dispositivo durante l'esecuzione di un ciclo di pulizia e il nastro di pulizia è ancora installato. Completare il ciclo di pulizia, rimuovere il nastro di pulizia, inserire il supporto a nastro normale e riprovare.

Errore numero 600 — Volume non trovato

Descrizione: Il volume specificato non è stato trovato. Verificare che il volume sia ancora valido e attivato.

Errore numero 601 — Percorso dell'oggetto non valido

Descrizione: Il percorso specificato non è valido. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 602 — Impossibile convertire lo spazio dei nomi

Descrizione: Durante l'analisi del percorso dell'oggetto non è stato possibile convertire lo spazio dei nomi specificato in uno spazio dei nomi di destinazione sul volume. È probabile che nel volume non siano stati caricati tutti gli spazi dei nomi. Per risolvere il problema, aggiungere lo spazio dei nomi al volume, eseguire l'operazione (probabilmente un ripristino) e rimuovere lo spazio dei nomi mediante VREPAIR.

Errore numero 603 — Nessun componente

Descrizione: Un componente previsto non è stato trovato. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 604 — Impossibile aprire gli attributi estesi

Descrizione: Impossibile aprire il fork degli attributi estesi di OS/2. Gli attributi estesi vengono utilizzati principalmente da OS/2; tuttavia, alcuni di essi vengono utilizzati anche negli spazi dei nomi di Windows 95/98/NT e Macintosh.

Errore numero 605 — Impossibile ottenere gli attributi estesi

Descrizione: Impossibile ottenere gli attributi estesi di OS/2 per l'oggetto.

Errore numero 606 — Impossibile enumerare gli attributi estesi

Descrizione: Impossibile enumerare gli attributi estesi di OS/2 per l'oggetto per determinare quali attributi estesi sono disponibili.

Errore numero 607 — Impossibile leggere gli attributi estesi

Descrizione: Impossibile leggere la chiave degli attributi estesi di OS/2 restituita dal comando di enumerazione. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 608 — Impossibile ottenere informazioni Macintosh

Descrizione: Impossibile leggere le informazioni del Finder Macintosh e di ProDOS. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 609 — Impossibile ottenere informazioni NFS

Descrizione: Impossibile leggere le informazioni NFS Unix sui diritti, sul gruppo e sul proprietario.

Errore numero 610 — Spazio dei nomi non valido o non caricato

Descrizione: Durante il recupero di un componente del percorso di oggetto, non è stato possibile annullare il riferimento allo spazio dei nomi specificato nel componente. È probabile che nel volume non siano stati caricati tutti gli spazi dei nomi. Per risolvere il problema, aggiungere lo spazio dei nomi al volume, eseguire l'operazione (probabilmente un ripristino) e rimuovere lo spazio dei nomi mediante VREPAIR.

Errore numero 611 — Impossibile leggere nome DOS

Descrizione: Non utilizzato.

Errore numero 612 — Impossibile mappare ID volume/ID directory al percorso

Descrizione: Impossibile mappare la coppia ID volume/ID directory a un percorso compatibile DOS realmente esistente. È possibile che la directory o l'oggetto sia stato eliminato o che il volume sia chiuso.

Errore numero 613 — Impossibile mappare ID volume al nome

Descrizione: Impossibile ottenere il nome del volume di cui è stato specificato l'ID. È possibile che il volume sia stato chiuso durante un'operazione di NovaNET.

Errore numero 614 — Impossibile ottenere voce di directory

Descrizione: Impossibile ottenere la voce di directory DOS corrispondente alla coppia ID volume/ID directory. È possibile che la directory o l'oggetto sia stato eliminato o che il volume sia chiuso.

Errore numero 615 — Impossibile aprire o creare il componente

Descrizione: Si è verificato un errore durante la creazione o l'apertura dell'oggetto file o directory. È possibile che il volume sia chiuso o che il nome dell'oggetto non sia valido.

Errore numero 616 — Voce non trovata

Descrizione: Durante l'analisi del percorso di NovaNET non è stata trovata una delle voci nel percorso. È possibile che sia stata eliminata, che contenga un carattere non valido (come ALT-255) oppure che il volume sia chiuso o non disponibile.

Errore numero 617 — Formato incompatibile con il sistema di destinazione

Descrizione: Il formato in cui è memorizzato l'oggetto non è compatibile con il sistema di destinazione. Ad esempio, in un tentativo di ripristino di un file compresso in NetWare 4.x su un file server che esegue NetWare 3.x oppure di un file Windows NTFS in un file NetWare e così via. Se necessario, scegliere il pulsante "Avanzate" nella scheda Opzioni di backup del lavoro e deselezionare l'opzione relativa al formato dei flussi di dati nativi.

Errore numero 618 — Impossibile ottenere informazioni di compressione

Descrizione: Errore di NetWare durante il tentativo di ottenere le dimensioni compresse e non compresse del file. Queste informazioni sono necessarie per completare la procedura di backup. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 619 — Volume non valido o non attivato

Descrizione: Il volume specificato non è valido, non esiste o non è attivato.

Errore numero 620 — Impossibile scrivere le restrizioni di spazio dell'utente

Descrizione: Si è verificato un errore durante la scrittura delle restrizioni di spazio dell'utente sul volume. Ritentare l'operazione, verificare il nome del volume e così via. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 621 — Impossibile scrivere le restrizioni di spazio della directory

Descrizione: Si è verificato un errore durante la scrittura delle restrizioni di spazio della directory sul volume. Ritentare l'operazione, verificare il nome della directory e così via. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 622 — Impossibile scrivere trustee

Descrizione: Si è verificato un errore durante la scrittura delle informazioni sui trustee nella directory o nel file. Ritentare l'operazione, verificare il nome della directory e così via. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 623 — Impossibile ottenere informazioni sulla voce

Descrizione: Impossibile ottenere informazioni critiche sul file o sulla directory come gli attributi, la data e l'ora, la dimensione e così via. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 624 — Impossibile modificare le informazioni sulla voce

Descrizione: Impossibile modificare informazioni critiche sul file o sulla directory come gli attributi, la data e l'ora, la dimensione e così via. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 625 — Impossibile salvare informazioni Macintosh

Descrizione: Impossibile salvare le informazioni Macintosh sul file o sulla directory come le informazioni del Finder, le associazioni e così via. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 626 — Impossibile salvare informazioni NFS

Descrizione: Impossibile salvare le informazioni specifiche NFS sul file o sulla directory come gli attributi Unix e UID/GID. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 627 — Impossibile scrivere gli attributi estesi

Descrizione: Impossibile salvare le informazioni sugli attributi estesi del file o della directory come gli attributi Unix e UID/GID. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 628 — Informazioni sull'oggetto troppo lunghe; overflow

Descrizione: Le informazioni NDS sull'oggetto hanno causato l'overflow del buffer interno. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 629 — Impossibile ottenere l'ID oggetto NDS/Bindery

Descrizione: Si è verificato un errore durante il recupero delle informazioni su un oggetto dall'ID oggetto. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 630 — Impossibile creare la directory

Descrizione: Impossibile creare la directory di destinazione. Verificare che il volume e il nome della directory siano entrambi validi. Assicurarsi inoltre di disporre di diritti sufficienti per il computer di destinazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 631 — Un componente del percorso non è una directory

Descrizione: Durante la creazione di un percorso di directory, è stato trovato un componente del percorso diverso da una directory. Modificare adeguatamente il nome del componente errato oppure eliminare la directory sul computer di destinazione.

Errore numero 632 — Errore di sincronizzazione durante il ripristino WinNT

Descrizione: I dati per il ripristino forniti a Windows NT non sono stati accettati per l'operazione in questione. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 633 — Impossibile aprire i file di origine

Descrizione: Si è verificato un errore durante l'apertura di uno dei file di origine. È possibile che i file di origine non esistano o siano in uso.

Errore numero 634 — Errore di scrittura nel file

Descrizione: Impossibile scrivere sul disco di destinazione. È probabile che lo spazio sul volume sia insufficiente o che il volume sia di sola lettura (ad esempio un CD-ROM).

Errore numero 635 — Errore di lettura del file

Descrizione: Impossibile leggere dal disco di destinazione. È probabile che il disco sia danneggiato o non sia più attivato.

Errore numero 636 — Versione incompatibile

Descrizione: Il flusso da ripristinare è incompatibile con il sistema di destinazione. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 637 — Impossibile creare il file di destinazione

Descrizione: Si è verificato un errore durante la creazione di uno dei file di destinazione. È possibile che i file di destinazione siano in uso.

Errore numero 638 — File di destinazione non trovato

Descrizione: Si è verificato un errore durante l'apertura di uno dei file di origine. È possibile che i file di origine non esistano o siano in uso.

Errore numero 639 — Impossibile ripristinare una chiave di registro

Descrizione: Non utilizzato

Errore numero 640 — Impossibile modificare i privilegi del processo

Descrizione: Si è verificato un errore durante la modifica dei privilegi di NovaNET relativi ai diritti di backup/ripristino del registro. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 641 — Impossibile creare la chiave di registro

Descrizione: Impossibile creare la chiave di registro per l'operazione di salvataggio. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 642 — Impossibile salvare la chiave di registro

Descrizione: Impossibile salvare la chiave di registro per l'operazione di backup. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 643 — Impossibile enumerare le chiavi di registro

Descrizione: Si verificato un errore durante l'enumerazione delle chiavi di destinazione relative al backup. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 700 — Formato logico non riconosciuto

Descrizione: Il computer di destinazione non riconosce il formato di nastro logico scritto sul nastro.

Errore numero 800 — Caricatore occupato

Descrizione: Questo errore si verifica in genere durante il caricamento automatico quando il dispositivo del caricatore esegue i test automatici e l'inizializzazione interna. Questo errore viene in genere gestito in fase di inizializzazione del driver del dispositivo del caricatore automatico e non viene segnalato. Reinizializzare il driver del caricatore dopo alcuni minuti. Se l'errore persiste, è possibile che il dispositivo del caricatore non funzioni correttamente.

Errore numero 801 — Il caricatore non è in grado di spostare il supporto

Descrizione: È stato inviato al caricatore un comando di spostamento del supporto, ma non è specificata la causa esatta dell'errore. Le cause possibili sono diverse. Nella maggior parte dei casi, la causa è data da cartucce non posizionate correttamente o da elementi del caricatore errati. Un intervento manuale garantisce in genere la soluzione del problema. Se l'errore persiste, è possibile che il caricatore non funzioni correttamente e richieda manutenzione o riparazione.

Errore numero 802 — Il caricatore ha rilevato un errore nella cartuccia

Descrizione: La cartuccia era presente nel meccanismo di trasporto prima dell'accensione o dell'invio di un comando di spostamento del supporto. Ciò può essere conseguenza di un errore grave, quale un'interruzione dell'alimentazione durante lo spostamento di un supporto. Intervenire manualmente per inserire la cartuccia nello slot corrispondente e riprovare.

Errore numero 803 — Il caricatore ha rilevato una cartuccia bloccata

Descrizione: La cartuccia è bloccata nel dispositivo a nastro. Intervenire manualmente per risolvere il problema. Se il supporto non viene espulso, può essere necessario riparare o sostituire il dispositivo.

Errore numero 804 — Il comando del caricatore è stato annullato

Descrizione: Il caricatore ha interrotto un comando. Ciò può indicare la presenza di problemi nel caricatore, nei comandi inviati o nella sequenza di invio. Se questo errore si verifica di frequente, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 805 — Comando del caricatore interrotto

Descrizione: Questo errore non dovrebbe verificarsi dal momento che NovaNET non genera il messaggio di interruzione dell'I/O. Se questo messaggio viene visualizzato, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 806 — La coda dei comandi del caricatore è piena

Descrizione: Questo errore non dovrebbe verificarsi dal momento che NovaNET non crea una coda di comandi del caricatore. Se questo messaggio viene visualizzato, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 807 — Elemento di destinazione pieno

Descrizione: È stato inviato un comando di spostamento del supporto con una destinazione già contenente un supporto. Se il problema è stato causato da un intervento manuale, potrebbe essere necessario ricompilare in NovaNET l'inventario dei supporti del caricatore. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 808 — Il caricatore non è in grado di eseguire il comando

Descrizione: È stato tentato l'invio di un comando a un dispositivo del caricatore che non lo supporta. Questo errore dovrebbe essere gestito internamente con soluzioni temporanee. Tuttavia, in caso di segnalazione dell'errore, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 809 — Lo sportello del caricatore è aperto

Descrizione: È stato tentato l'invio di un comando di movimento mentre lo sportello del caricatore è aperto. Verificare che lo sportello sia chiuso e riprovare.

Errore numero 810 — Errore hardware del caricatore

Descrizione: Il caricatore ha segnalato un errore hardware. L'errore può essere risolto tramite arresto e riavvio e/o intervento manuale. Se l'errore persiste, è possibile che il caricatore richieda manutenzione o riparazione.

Errore numero 811 — Richiesta SCSI non valida

Descrizione: Il comando inviato al caricatore contiene una richiesta non valida. Questo errore viene in genere gestito internamente. Tuttavia, in caso di segnalazione dell'errore, potrebbe essere presente un errore nel file di inizializzazione del dispositivo (NNldrdev.ini). Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 812 — Chiave di rilevazione non consentita

Descrizione: Il caricatore ha restituito una chiave di rilevazione non valida nei dati di rilevazione dopo una condizione di controllo. Ciò indica un caricatore non corrispondente alle specifiche, problemi hardware del caricatore o problemi del firmware.

Errore numero 813 — Comando del dispositivo non valido

Descrizione: È stata tentata l'esecuzione di un comando del dispositivo del caricatore non valido. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 814 — Parametro non valido per la selezione della modalità

Descrizione: È stato tentato un comando di selezione della modalità non valido. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 815 — Byte di stato SCSI non valido

Descrizione: Il caricatore ha restituito uno stato SCSI non valido in risposta a un comando. Ciò può indicare un caricatore non corrispondente alle specifiche o con funzionamento errato, problemi del bus SCSI o del controller.

Errore numero 816 — Chiave dati di rilevazione non valida

Descrizione: Il caricatore ha restituito un valore di chiave di rilevazione indefinito nei dati di rilevazione. Ciò può indicare un caricatore non corrispondente alle specifiche o con funzionamento errato, problemi del bus SCSI o del controller.

Errore numero 817 — Nessuno scanner dei tag di volume installato

Descrizione: Questo errore viene utilizzato internamente per inizializzare il caricatore e non dovrebbe essere segnalato. Tuttavia, se l'errore viene visualizzato, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 818 — Nessun dispositivo installato

Descrizione: È stato tentato lo spostamento da/a un dispositivo non installato nel caricatore. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 819 — Nessuna cassetta nel caricatore

Descrizione: Non è disponibile la cassetta dalla quale il caricatore riceve il supporto o nella quale lo inserisce. Il caricatore può essere utilizzato solo dopo aver installato una cassetta di supporti.

Errore numero 820 — Richiesta sullo stato di un elemento non valido

Descrizione: È stato richiesto lo stato di un elemento non valido. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 821 — Caricatore non in modalità di controllo SCSI

Descrizione: Il caricatore è in modalità di controllo non SCSI e non può essere utilizzato da NovaNET. Impostare il caricatore in modalità di controllo SCSI e reinizializzare il driver del caricatore.

Errore numero 822 — Il dispositivo non è di tipo caricatore automatico

Descrizione: Se non si utilizza la rilevazione automatica, verificare che le specifiche del dispositivo del caricatore in NNCfg.ini contengano l'ID/LUN SCSI corretto per il dispositivo del caricatore. Tuttavia, se l'errore viene segnalato durante la rilevazione automatica, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 823 — Caricatore non pronto

Descrizione: Questo errore si verifica in genere durante l'inizializzazione interna del caricatore. Questa condizione dovrebbe essere gestita dall'inizializzazione del driver del caricatore NovaNET. Attendere alcuni secondi e riprovare a reinizializzare il driver del caricatore. Se l'errore persiste, è possibile che il caricatore non funzioni correttamente o che sia in modalità non accessibile.

Errore numero 824 — Caricatore in fase di preparazione

Descrizione: Il caricatore non è ancora pronto ma è in fase di preparazione. Se questo processo richiede troppo tempo, è possibile che si verifichi un timeout di NovaNET durante il tentativo di inizializzare il driver del caricatore. In questo caso, attendere alcuni secondi e riprovare a reinizializzare il driver del caricatore. Se l'errore persiste, è possibile che il caricatore non funzioni correttamente.

Errore numero 825 — Il caricatore è riservato per un altro host

Descrizione: Il caricatore è stato riservato da un altro host. Attendere che l'host renda disponibile il caricatore e riprovare. In alternativa, individuare l'host che ha riservato il caricatore e tentare di accedere al caricatore. In determinati casi, è possibile che l'host che ha riservato il caricatore non sia stato in grado di renderlo di nuovo disponibile. In questo caso, potrebbe essere necessario reimpostare il caricatore.

Errore numero 826 — Caricatore in modalità ROM di avvio

Descrizione: Il caricatore è in una modalità speciale e non può essere utilizzato da NovaNET. Potrebbe essersi verificato un problema del firmware del caricatore che ne comporta l'esecuzione in una modalità di livello basso.

Errore numero 827 — Elemento di origine vuoto

Descrizione: È stato inviato un comando di spostamento del supporto con un'origine priva di supporto. Se il problema è stato causato da un intervento manuale, potrebbe essere necessario ricompilare in NovaNET l'inventario dei supporti del caricatore. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 828 — Lo stato del caricatore è cambiato

Descrizione: Ciò si verifica quando si chiude lo sportello del caricatore, si accende o si reimposta il caricatore oppure si sostituisce il supporto. Si tratta di un'operazione normale e in genere questo errore non viene segnalato. Tuttavia, in caso di segnalazione dell'errore, ritentare l'operazione. La condizione dovrebbe cambiare automaticamente. L'inventario del caricatore verrà rigenerato automaticamente.

Errore numero 829 — Impossibile riconoscere i dati del caricatore richiesti

Descrizione: È stato tentato il caricamento di un driver del caricatore e durante l'inizializzazione non è stata trovata una voce corrispondente alle informazioni sul produttore e sul modello del caricatore nel file di inizializzazione del caricatore (NNldrdev.ini). Il caricatore potrebbe essere supportato, ma è opportuno tenere presente che attualmente vengono prodotti dispositivi con ID modificabile. L'ID del dispositivo potrebbe essere stato modificato da un OEM o da un distributore. In genere, le modifiche necessarie per supportare un dispositivo con ID modificato sono facili da implementare. Anche nel caso di un caricatore nuovo, le operazioni da eseguire sono semplici. Per i caricatori nuovi è necessario inoltre eseguire la verifica e la certificazione. In entrambi i casi, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 830 — Dispositivo non supportato dal caricatore

Descrizione: È stato tentato l'invio di un comando di spostamento del supporto a un dispositivo non supportato dal caricatore. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 831 — Specificata la pulizia di un nastro di non pulizia

Descrizione: È stato tentato un ciclo di pulizia ma la cartuccia non è di pulizia. Verificare che il caricatore specificato contenga effettivamente una cartuccia di pulizia, quindi riprovare.

Errore numero 832 — Reinizializzazione del caricatore in corso

Descrizione: È stato tentato l'accesso a un caricatore durante la reinizializzazione. In genere, i comandi del caricatore inviati durante la reinizializzazione vengono mantenuti in sospenso fino al termine della reinizializzazione e quindi ne viene tentata l'esecuzione. Tuttavia, in caso di segnalazione dell'errore, potrebbe essersi verificato un problema imprevisto. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 833 — Dati di rilevazione della modalità del caricatore errati

Descrizione: L'inizializzazione del driver ha ricevuto dal caricatore dati di rilevazione della modalità errati e l'inizializzazione non è stata completata. È possibile che il caricatore non funzioni correttamente o che siano presenti problemi nel bus SCSI o nel controller.

Errore numero 834 — Tutti gli elementi di memorizzazione sono completi

Descrizione: Durante l'inizializzazione, sono stati trovati in un dispositivo supporti aggiuntivi e tutti gli elementi di memorizzazione sono completi. Intervenire manualmente per rimuovere i supporti aggiuntivi, quindi reinizializzare il driver del caricatore.

Errore numero 835 — Dispositivi non trovati

Descrizione: Durante l'inizializzazione, il caricatore non è stato in grado di trovare i dispositivi con i quali stabilire un'associazione. Se si utilizza la rilevazione automatica, i dispositivi del caricatore devono trovarsi sullo stesso bus del caricatore. Verificare che i driver del dispositivo siano stati caricati e inizializzati. Se il bus del caricatore è diverso da quello dei dispositivi, è necessario caricare il caricatore e i dispositivi specificandoli nel file NNCfg.ini.

Errore numero 836 — Il caricatore non ha verificato tutti i dispositivi

Descrizione: Durante l'inizializzazione, il caricatore non è stato in grado di verificare tutti i dispositivi. Verificare che tutti i driver del dispositivo siano stati caricati e inizializzati, quindi reinizializzare il driver del caricatore.

Errore numero 837 — Impossibile completare l'esecuzione del comando del caricatore

Descrizione: Durante la reinizializzazione del driver del caricatore è stato rilevato un altro comando. Potrebbe essere necessario scaricare il driver del caricatore. Se un comando è in esecuzione, possono verificarsi problemi di rilascio delle risorse, eccezioni di esecuzione e violazioni di accesso.

Errore numero 839 — Elemento di origine specificato non valido

Descrizione: È stata tentata l'esecuzione di un comando di spostamento del supporto con un elemento di origine non valido. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 840 — Elemento di destinazione specificato non valido

Descrizione: È stata tentata l'esecuzione di un comando di spostamento del supporto con un elemento di destinazione non valido. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 841 — Caricatore non in grado di eseguire lo spostamento richiesto

Descrizione: Il caricatore non è in grado di eseguire il comando di spostamento del supporto richiesto. Questo errore non dovrebbe verificarsi. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 842 — Nessun tag di volume disponibile

Descrizione: Questo errore può verificarsi in seguito a un'operazione normale. L'errore viene gestito internamente e non dovrebbe essere segnalato. Tuttavia, se il messaggio viene visualizzato, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 900 — Impossibile ottenere versione BTrieve

Descrizione: Impossibile ottenere le informazioni sulla versione da BTrieve. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 901 — Impossibile ottenere informazioni sul file di impostazioni

Descrizione: Impossibile ottenere gli attributi e la data e ora di modifica del file di impostazioni. È probabile che il file di impostazioni NNBTRV.DAT non esista.

Errore numero 902 — Versione di BTrieve non valida. È necessaria almeno la versione 6.00.

Descrizione: La versione di BTrieve utilizzata non è corretta. È necessario disporre almeno della versione 6.00. A causa di problemi connessi ad alcune revisioni della versione 6.00, è tuttavia opportuno effettuare l'aggiornamento almeno alla versione 6.10.

Errore numero 903 — File di controllo delle impostazioni non disponibile

Descrizione: Il file di controllo delle impostazioni NNBTRV.DAT è in uso; deve essere aggiornato ma, essendo utilizzato da un altro processo, attualmente non è possibile effettuare l'aggiornamento. Ritentare l'operazione.

Errore numero 904 — Handle di contesto di BTrieve esauriti

Descrizione: Sono stati allocati troppi handle di BTrieve. Poiché il numero di handle di contesto è elevato, in genere questo errore indica un problema di programmazione. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 905 — Handle di contesto di BTrieve non valido

Descrizione: L'handle per la funzionalità di mappatura del contesto di BTrieve non è valido. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 906 — File BTrieve non trovato

Descrizione: Impossibile trovare il file specificato in un set.

Errore numero 907 — Impossibile impostare le informazioni sulla voce

Descrizione: Impossibile impostare gli attributi e la data e ora per il file BTrieve.

Errore numero 908 — Percorso di creazione non valido

Descrizione: Il percorso per il ripristino non è valido. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 909 — Impossibile chiudere il set BTrieve

Descrizione: Impossibile chiudere il set per il backup o la verifica. È possibile che sia presente un errore causato da dati danneggiati o che uno dei file definiti nel set non sia stato trovato. Per visualizzare il messaggio di errore effettivo di BTrieve premere <Ctrl+F9> dalla console del server.

Errore numero 910 — Impossibile avviare il set BTrieve

Descrizione: Impossibile avviare il set dopo il backup o la verifica. È possibile che sia presente un errore causato da dati danneggiati. Per visualizzare il messaggio di errore effettivo di BTrieve premere <Ctrl+F9> dalla console del server.

Errore numero 911 — Dati del set BTrieve troppo estesi

Descrizione: I dati del set sono troppo estesi. La quantità totale di spazio utilizzabile nel set è costituita dalla somma totale dei nomi file più i nomi di percorso più 3. Le dimensioni massime sono pari a 32 KB. Suddividere il set in più set e ritentare l'operazione.

Errore numero 912 — Impossibile trovare il set BTrieve

Descrizione: Un set specificato sul supporto non esiste in un set nel file di controllo delle impostazioni NNBTRV.DAT.

Errore numero 913 — Impossibile trovare il file BTrieve

Descrizione: Un file specificato sul nastro non esiste in un set nel file di controllo delle impostazioni NNBTRV.DAT.

Errore numero 914 — Fine del file BTrieve imprevista

Descrizione: È stata rilevata una fine del file imprevista nel file di controllo delle impostazioni NNBTRV.DAT. Verificare la sintassi e la correttezza del file.

Errore numero 915 — Percorso BTrieve specificato non valido

Descrizione: Il percorso specificato non è valido. È possibile che sia stata tentata l'aggiunta di un nome di server alla voce di percorso. Questa aggiunta non è consentita. Il formato del percorso è VOLUME:\PERCORSO. Non è possibile specificare il nome di un computer. Tutti i file BTrieve sono locali al computer controllato da BTrieve Connector.

Errore numero 916 — Un file BTrieve è in uso

Descrizione: Un file nel set BTrieve è attualmente in uso ed è impossibile aprirlo per il backup. Poiché il set BTrieve ha chiuso il file, è probabile che un altro processo lo stia utilizzando.

Errore numero 917 — Errore di lettura di un file BTrieve

Descrizione: Si è verificato un errore durante la lettura del file BTrieve. È possibile che esista un errore sul disco.

Errore numero 918 — Errore di ricerca in un file BTrieve

Descrizione: Rivolgersi all'assistenza tecnica

Errore numero 919 — Errore di creazione di un file BTrieve

Descrizione: Si è verificato un errore durante la creazione del file di dati BTrieve. È probabile che il disco specificato non sia valido o che un altro processo stia utilizzando il file. Verificare le unità, i percorsi e i nomi file nel file NNBTRV.DAT e ritentare l'operazione.

Errore numero 920 — Errore di scrittura in un file BTrieve

Descrizione: Si è verificato un errore durante la scrittura nel file di dati BTrieve. È probabile che lo spazio su disco sia esaurito.

Errore numero 921 — Firma BTrieve non valida

Descrizione: Impossibile trovare la firma bundle del set BTrieve all'inizio del flusso di dati. Provare a importare il nastro nel database. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 925 — Impossibile ottenere il login

Descrizione: Impossibile allocare un record di login da db-Library. È possibile che la memoria sia insufficiente. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 926 — Impossibile aprire una connessione

Descrizione: Impossibile aprire una connessione a SQL Server. Assicurarsi che SQL Server sia attivo. Verificare anche la correttezza del nome e della password di login. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 927 — Impossibile impostare il comando SQL

Descrizione: Impossibile impostare il comando SQL tramite db-Library. È possibile che la memoria sia insufficiente. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 928 — Impossibile eseguire il comando SQL

Descrizione: SQL Server ha respinto il comando. Verificare che l'utente che ha effettuato il login disponga di diritti di amministratore di sistema per il server di database. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 929 — Impossibile ottenere risultati

Descrizione: Si è verificato un errore durante l'analisi dei risultati di db-Library. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 930 — Errore RPC SQL

Descrizione: Impossibile trovare un risultato previsto di SQL Server. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 931 — Risultato SQL sconosciuto

Descrizione: Si è verificato un errore sconosciuto durante il recupero dei risultati da db-Library. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 932 — Impossibile creare la pipe SQL

Descrizione: Durante il backup o il ripristino, NovaNET non è riuscito ad aprire la pipe di trasferimento. Questo errore si verifica in genere se il server ha respinto il comando DUMP o LOAD. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 933 — Errore di lettura della pipe di trasferimento SQL

Descrizione: Durante la lettura della pipe di trasferimento si è verificato un errore imprevisto. Esaminare il file NNTRACE.TXT e rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 934 — Errore di scrittura nella pipe di trasferimento SQL

Descrizione: Durante la scrittura nella pipe di trasferimento si è verificato un errore imprevisto. Esaminare il file NNTRACE.TXT e rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 935 — Errore di chiusura della pipe di trasferimento SQL

Descrizione: Durante la chiusura della pipe dopo il ripristino, i risultati restituiti da SQL Server rilevano un problema connesso al ripristino. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 936 — Errore di sincronizzazione SQL area 1

Descrizione: Durante l'analisi del flusso di dati in entrata per il ripristino, si è verificato un errore di sincronizzazione nella ricerca dell'intestazione del flusso. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 937 — Errore di sincronizzazione SQL area 2

Descrizione: Durante l'analisi del flusso di dati in entrata per il ripristino, si è verificato un errore di sincronizzazione nella ricerca dell'intestazione del flusso. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 938 — Buffer SQL troppo piccolo

Descrizione: Durante l'accettazione dei dati in entrata per il ripristino, è stata trovata un'intestazione indicante che le dimensioni dei dati successivi sono maggiori di quelle allocate per il buffer di trasferimento SQL. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 939 — Database non trovato

Descrizione: Durante il ripristino di un set di transazioni con SQL Server, SQL Server ha segnalato che il database non esiste più. Rinominare il file di destinazione oppure tornare a un backup completo e ripristinare tutte le transazioni fino al punto selezionato.

Errore numero 950 — Impossibile aprire la pipe Exchange

Descrizione: Durante l'accesso a Exchange Server, NovaNET non è riuscito a creare una named pipe.

Errore numero 951 — Errore imprevisto di lettura della pipe Exchange

Descrizione: Si è verificato un errore imprevisto durante la lettura della pipe Exchange. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 952 — Errore imprevisto di scrittura nella pipe Exchange

Descrizione: Si è verificato un errore imprevisto durante la scrittura nella pipe Exchange. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 953 — Errore generale di interfaccia Exchange

Descrizione: Si è verificato un errore generale dell'interfaccia di Exchange. Rivolgersi all'assistenza tecnica per segnalare il problema.

Errore numero 1000 — Impossibile inviare al socket SMTP

Descrizione: Si è verificato un errore di comunicazione durante l'invio al socket SMTP di destinazione. Verificare la configurazione SMTP.

Errore numero 1001 — Impossibile ricevere dal socket SMTP

Descrizione: Si è verificato un errore di comunicazione durante la ricezione dal socket SMTP di destinazione. Verificare la configurazione SMTP.

Errore numero 1002 — Impossibile connettersi all'host SMTP

Descrizione: Impossibile connettersi all'host SMTP di destinazione. Verificare la configurazione SMTP.

Errore numero 1003 — Impossibile aprire il socket all'host SMTP

Descrizione: Impossibile aprire un socket all'host SMTP di destinazione. Verificare la configurazione SMTP.

Errore numero 1004 — Errore SMTP imprevisto

Descrizione: Si è verificato un errore SMTP imprevisto. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 1050 - Slot di canale insufficienti

Descrizione: Non sono disponibili slot di comunicazione locale. Chiudere alcune applicazioni e ritentare l'operazione.

Errore numero 1051 - Server di canale inattivo

Descrizione: Il server di applicazione del canale principale è correntemente inattivo. Riavviare il server di canale sul computer locale e ritentare l'operazione.

Errore numero 1052 - Impossibile aprire il file di mappa del canale

Descrizione: Si è verificato un errore durante l'apertura del file di mappa del canale. È probabile che un file con lo stesso nome sia in uso in un'altra applicazione. Riprovare più tardi.

Errore numero 1053 - Impossibile mappare la vista del file di mappa del canale

Descrizione: Si è verificato un errore durante la mappatura del file di mappa del canale. Riprovare più tardi.

Errore numero 1054 - Impossibile creare il mutex del canale

Descrizione: Si è verificato un errore durante la creazione del mutex per la mappa del canale.

Errore numero 1055 - Impossibile creare l'evento servizio del canale

Descrizione: Si è verificato un errore durante la creazione dell'evento servizio per la mappa del canale.

Errore numero 1056 - Impossibile creare l'evento canale completo

Descrizione: Si è verificato un errore durante la creazione dell'evento completamento per la mappa del canale.

Errore numero 1057 - Aprire il gestore di controllo del servizio

Descrizione: Impossibile aprire il gestore di controllo del servizio, necessario per modificare il servizio. Windows NT non è in esecuzione oppure l'utente non dispone dei diritti necessari per gestire il servizio.

Errore numero 1058 - Impossibile creare il servizio

Descrizione: Impossibile creare il servizio. Il servizio esiste già o il database del servizio è bloccato da un altro processo.

Errore numero 1059 - Impossibile aprire il servizio

Descrizione: Impossibile aprire il servizio. Il servizio non esiste o il database del servizio è bloccato da un altro processo.

Errore numero 1060 - Impossibile eliminare il servizio

Descrizione: Impossibile eliminare il servizio. Il servizio non esiste o il database del servizio è bloccato da un altro processo.

Errore numero 1061 - Impossibile avviare il servizio

Descrizione: Impossibile avviare il servizio. Il servizio non esiste o il database del servizio è bloccato da un altro processo.

Errore numero 1062 - Impossibile aprire il registro

Descrizione: Impossibile aprire il registro per aggiornare le chiavi del servizio. L'utente non dispone dei diritti necessari per l'aggiornamento del registro.

Errore numero 1063 - Impossibile impostare il valore di registro

Descrizione: Impossibile aprire il valore di registro nella chiave del servizio. L'utente non dispone dei diritti necessari per l'aggiornamento del registro.

Errore numero 1064 - Impossibile eliminare il valore di registro

Descrizione: Impossibile eliminare il valore di registro nella chiave del servizio. L'utente non dispone dei diritti necessari per l'aggiornamento del registro o il servizio non è installato.

Errore numero 1065 - Impossibile ricercare il valore di registro

Descrizione: Impossibile ricercare il valore di registro nella chiave del servizio. L'utente non dispone dei diritti necessari per l'aggiornamento del registro o il servizio non è installato.

Errore numero 1066 - Impossibile creare il processo di servizio

Descrizione: Impossibile creare il processo di servizio. È probabile che il programma di elaborazione del servizio sia mancante. Verificare che il programma NNWINSVC.EXE si trovi nella stessa directory del programma NNWINSCM.EXE.

Errore numero 1067 - Impossibile aprire il mutex di sistema

Descrizione: Impossibile aprire il mutex di sistema utilizzato per controllare l'accesso tra più istanze dell'applicazione caricata. Probabilmente l'utente non dispone dei diritti necessari.

Errore numero 1068 - Impossibile aprire il mutex di uscita del servizio

Descrizione: Impossibile aprire il mutex di uscita del servizio utilizzato per controllare l'accesso tra più istanze dell'applicazione caricata. Probabilmente l'utente non dispone dei diritti necessari.

Errore numero 1069 - Applicazione autonoma già in esecuzione

Descrizione: Un'applicazione di backup autonoma (l'amministratore) è già in esecuzione o il servizio è già in esecuzione. È necessario che il programma di servizio venga eseguito come prima istanza.

Errore numero 1070 - The service is not running

Descrizione: Il servizio non è attualmente in esecuzione.

Errore numero 1071 - Servizio già in esecuzione

Descrizione: Il servizio è già in esecuzione e attivo.

Errore numero 1072 - Impossibile impostare lo stato del servizio

Descrizione: Si è verificato un errore durante l'invio dello stato del servizio al gestore di controllo del servizio.

Errore numero 1073 - Impossibile trovare il nome del modulo

Descrizione: Si è verificato un errore nella ricerca del nome e del percorso assoluto del programma di controllo del servizio.

Errore numero 1074 - Impossibile collegarsi al gestore di controllo del servizio

Descrizione: Si è verificato un errore durante il collegamento al gestore di controllo del servizio locale. Probabilmente è stato eseguito un programma non corretto. Il programma NNWINSVC.EXE viene utilizzato per eseguire il servizio, mentre NNWINSCM.EXE viene utilizzato per gestirlo.

Errore numero 1075 - Riparazione del database in corso.

Descrizione: È in corso la riparazione del database, avviata automaticamente o manualmente tramite il file di configurazione.

Errore numero 1076 - Riparazione del database completata.

Descrizione: L'operazione di riparazione del database è stata completata. È ora possibile riprendere le operazioni con il database.

Errore numero 1077 - Impossibile ricercare lo stato del servizio

Descrizione: Si è verificato un errore durante la ricerca dello stato del servizio dal gestore di controllo del servizio.

Errore numero 1100 - Nessun tasto disponibile

Descrizione: Nessuna immissione da tastiera disponibile

Errore numero 1101 - Elemento non trovato

Descrizione: Un elemento della lista non è stato trovato

Errore numero 1102 - Campo non trovato

Descrizione: Il campo indicato non è stato trovato nel modulo

Errore numero 1103 - Troppi campi

Descrizione: Sono stati definiti troppi campi per il modulo

Errore numero 1104 - Troppi comandi

Descrizione: Sono stati definiti troppi comandi per il menu

Errore numero 1105 - Restituzione dalla gestione dei moduli

Descrizione: Questo codice errore viene utilizzato internamente dal gestore dei moduli

Errore numero 1106 - Modalità video non corretta

Descrizione: La modalità video rilevata non è supportata. Digitare MODE CO80 o MODE MONO

Errore numero 1107 - Impossibile creare il tag delle risorse

Descrizione: Si è verificato un errore durante la creazione del tag delle risorse per la schermata

Errore numero 1108 - Impossibile creare la schermata diretta

Descrizione: Si è verificato un errore durante la creazione della schermata di accesso diretto

Errore numero 1109 - Impossibile creare la schermata

Descrizione: Si è verificato un errore durante la creazione della schermata compatibile

Errore numero 1110 - Nessuna finestra

Descrizione: La finestra richiesta dall'operazione relativa al modulo o al menu, non è ancora stata creata.

Errore numero 1154 - Impossibile caricare il protocollo

Descrizione: Si è verificato un errore fatale %ld durante il caricamento del driver del protocollo.

Errore numero 1155 - Nessun pacchetto opzionale installato

Descrizione: Impossibile selezionare un pacchetto, dal momento che non sono stati installati pacchetti opzionali.

Errore numero 1156 - NovaNET non è stato installato in questa directory

Descrizione: La directory selezionata non contiene una versione installata di NovaNET.

Errore numero 1157 - Impossibile creare la directory del database

Descrizione: Si è verificato un errore durante la creazione della directory in cui archiviare i file del database di gestione della memorizzazione. Verificare la validità della directory principale di installazione e accertarsi di disporre di diritti di creazione.

Errore numero 1158 - Impossibile creare la directory

Descrizione: Si è verificato un errore durante la creazione della directory %s per l'installazione. Verificare la validità della directory specificata e accertarsi di disporre di diritti di creazione.

Errore numero 1159 - Impossibile rimuovere la directory

Descrizione: Si è verificato un errore durante la rimozione della directory %s. È probabile che la directory venga utilizzata da un altro processo.

Errore numero 1160 - Impossibile aprire il profilo di installazione

Descrizione: Il Gestore installazione non è stato in grado di aprire il file di controllo di installazione %s.

Errore numero 1161 - Impossibile aprire NNCfg.ini

Descrizione: Il Gestore installazione non è stato in grado di aprire NNCfg.ini. L'operazione non è riuscita, terminando con il codice di errore %ld.

Errore numero 1162 - Impossibile aprire il controllo del pacchetto

Descrizione: Il Gestore installazione non è stato in grado di aprire il file di controllo di installazione %s.

Errore numero 1163 - Impossibile trovare pacchetti compatibili

Descrizione: Impossibile trovare pacchetti compatibili con il sistema operativo durante il tentativo di installazione di un pacchetto.

Errore numero 1164 - Codice di licenza errato

Descrizione: Il codice di licenza immesso è errato. Verificare che il codice di licenza sia corretto per il prodotto o l'opzione da installare.

Errore numero 1165 - Server di memorizzazione doppio

Descrizione: Un server di memorizzazione con il nome specificato esiste già. Immettere un altro nome univoco.

Errore numero 1166 - Abilitare la rete

Descrizione: Il codice di licenza immesso non supporta la creazione di un'area e attualmente non è caricato o selezionato alcun protocollo di rete. Per poter continuare l'installazione, è necessario caricare e selezionare un protocollo di rete oppure utilizzare un altro codice di licenza.

Errore numero 1167 - SO non supportato

Descrizione: Il codice di licenza immesso non supporta il sistema operativo in uso. Immettere un altro codice di licenza.

Errore numero 1168 - Tipo di codice di licenza errato

Descrizione: Il tipo di codice di licenza specificato non è corretto per il pacchetto da installare.

Errore numero 1169 - Codice di licenza non valido

Descrizione: Il codice di licenza immesso non è valido. Verificare il codice di licenza corretto stampato sul retro della confezione o sulla busta del CD-ROM.

Errore numero 1170 - Nessun pacchetto con licenza installato

Descrizione: Durante l'aggiornamento dei codici di licenza non è stato trovato alcun pacchetto con licenza installato.

Errore numero 1171 - Installare da CD-ROM

Descrizione: È necessario installare NovaNET dal CD-ROM o da una copia sul disco rigido locale. Si sta tentando di installare NovaNET da una copia già installata.

Errore numero 1172 - Versione installata obsoleta

Descrizione: Per il funzionamento corretto di questo pacchetto è necessario disporre di una versione successiva di NovaNET installata nel sistema. Il pacchetto richiede la versione %s, mentre la versione installata è solo la %s. Verificare di aver installato la versione corretta e tutti i Service Pack richiesti.

Errore numero 1173 - Errore di lettura dal file di origine

Descrizione: Si è verificato un errore (%ld) durante la lettura dal file di origine. È probabile che il supporto di installazione sia danneggiato.

Errore numero 1174 - Errore di scrittura nel file di destinazione

Descrizione: Si è verificato un errore (%ld) durante la scrittura nel file di destinazione. È probabile che lo spazio su disco sia esaurito.

Errore numero 1175 - Impossibile aprire il file di origine

Descrizione: Si è verificato un errore (%ld) durante l'apertura del file di origine. %s Verificare il supporto di installazione e ritentare l'operazione.

Errore numero 1176 - Impossibile creare il file di destinazione

Descrizione: Si è verificato un errore (%ld) durante la creazione del file di destinazione %s Verificare la directory di destinazione e ritentare l'operazione.

Errore numero 1177 - Impossibile ottenere interfaccia COM

Impossibile ottenere un puntatore di interfaccia per l'oggetto COM. Questo puntatore è necessario per interagire con la shell.

Errore numero 1178 - Impossibile inizializzare COM

Descrizione: Impossibile inizializzare l'interfaccia COM per comunicare con la shell.

Errore numero 1179 - Impossibile connettersi a Program Manager

Descrizione: Si è verificato un errore imprevisto durante la connessione a Program Manager. Non verranno aggiunti i gruppi e le icone dei programmi.

Errore numero 1180 - Impossibile creare la stringa DDE

Descrizione: Impossibile creare la stringa DDE da inviare al collegamento DDE di Program Manager.

Errore numero 1181 - Impossibile ottenere la cartella speciale della shell

Descrizione: Impossibile ottenere la cartella desktop della shell. È probabile che Explorer sia danneggiato. Ripristinare il computer e ritentare l'installazione.

Errore numero 1182 - Impossibile ottenere il percorso speciale della shell

Descrizione: Impossibile ottenere il percorso desktop speciale della shell. È probabile che Explorer sia danneggiato. Ripristinare il computer e ritentare l'installazione.

Errore numero 1183 - Transazione DDE non riuscita

Descrizione: La transazione DDE per %s non è riuscita. Non è stato quindi possibile aggiungere o rimuovere un programma o un gruppo di programmi.

Errore numero 1184 - Chiave di registro non valida

Descrizione: La chiave di registro %s non è una chiave radice valida. Verificare il file di controllo di installazione.

Errore numero 1185 - Impossibile aprire la chiave di registro

Descrizione: Si è verificato un errore durante l'apertura della chiave di registro %s\\%s.

Errore numero 1186 - Impossibile creare la chiave di registro

Descrizione: Si è verificato un errore durante l'apertura della chiave di registro %s\\%s\\%s.

Errore numero 1187 - Impossibile eseguire l'installazione o la rimozione

Descrizione: Apparentemente NovaNET è stato installato sul sistema da un altro utente. Comunque, non si dispone di privilegi sufficienti per installarlo, aggiornarlo o rimuoverlo. Rivolgersi all'amministratore di sistema oppure accedere come amministratore e rieseguire l'installazione.

Errore numero 1188 - Installazione non riuscita

Descrizione: L'installazione del prodotto o di un'opzione non è riuscita. Ritentare l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Errore numero 1189 - Esecuzione impossibile

Descrizione: Impossibile eseguire il seguente comando %s Verificare la validità del comando e accertarsi che il file di programma esista.

Errore numero 1200 - Documento di licenza non valido

Descrizione: Il documento di licenza nel file NNCfg.ini non è corretto. Rivolgersi all'assistenza tecnica per ottenere il documento di licenza corretto per il software.

Errore numero 1201 - Server di database non valido

Descrizione: Il tipo di computer non dispone della licenza per server di database di NovaNET. Verificare la licenza di NovaNET per determinare il tipo di sistema operativo utilizzabile per il server di database.

Errore numero 1202 - Server di dispositivo non valido

Descrizione: Il tipo di computer non dispone della licenza per server di dispositivo di NovaNET. Verificare la licenza di NovaNET per determinare il tipo di sistema operativo utilizzabile per i dispositivi.

Errore numero 1203 - Server di flusso di dati non valido

Descrizione: Il tipo di computer non dispone della licenza di server di dati di NovaNET. Non è quindi possibile eseguire il backup né il ripristino in questo tipo di computer. Verificare la licenza di NovaNET per determinare il tipo di sistema operativo utilizzabile per i flussi di dati.

Errore numero 1204 - Licenza di sito superata

Descrizione: È stato superato il numero di licenze acquistate con il contratto di licenza del sito. Rivolgersi al produttore per ottenere codici di autenticazione della licenza di sito aggiuntivi.

Errore numero 1205 - Tipo client non supportato

Descrizione: Il client in uso non è supportato dalla licenza disponibile. Rivolgersi al produttore per l'aggiornamento.

Errore numero 1206 - Numero di server superato

Descrizione: È stato superato il numero massimo di server consentito per il collegamento al server di database. Rivolgersi al produttore per l'aggiornamento.

Errore numero 1207 - Numero di client superato

Descrizione: È stato superato il numero massimo di client consentito per il collegamento al server di database. Rivolgersi al produttore per l'aggiornamento.

Errore numero 1208 - Superato il livello di utenti del server

Descrizione: È stato superato il livello di utenti del server consentito dalla licenza di NovaNET in uso. Rivolgersi al produttore per l'aggiornamento.

Errore numero 1209 - Nessun supporto di rete

Descrizione: La licenza in uso non include il supporto di rete. Rivolgersi al produttore per l'aggiornamento.

Errore numero 1210 - Nessun supporto di caricatore

Descrizione: La licenza in uso non include il supporto del caricatore automatico. Rivolgersi al produttore per l'aggiornamento.

Errore numero 1211 - Nessun supporto di caricatore avanzato

Descrizione: La licenza in uso non include il supporto del caricatore automatico avanzato. Il caricatore automatico richiede il pacchetto di supporto del caricatore automatico avanzato. Rivolgersi al produttore per l'aggiornamento.

Errore numero 1212 - Licenza doppia

Descrizione: È stato trovato un computer con un documento di licenza doppio. Rivolgersi al produttore per acquistare una copia aggiuntiva di NovaNET.

Errore numero 1213 - Licenza scaduta

Descrizione: La licenza dimostrativa è scaduta. Rivolgersi al produttore per acquistare una nuova licenza.

Errore numero 1300 - TapeAlert - Avviso - Lettura

Descrizione: Si è verificato un problema di lettura dei dati da parte dell'unità a nastro. Il problema non ha causato perdite di dati, ma vi è stata una riduzione delle prestazioni del nastro.

Errore numero 1301 - TapeAlert - Avviso – Scrittura

Descrizione: Si è verificato un problema di scrittura dei dati da parte dell'unità a nastro. Il problema non ha causato perdite di dati, ma vi è stata una riduzione della capacità del nastro.

Errore numero 1302 - TapeAlert - Avviso - Errore fisico

Descrizione: L'operazione è stata interrotta perché durante la lettura o la scrittura dei dati si è verificato un problema non risolvibile dall'unità.

Errore numero 1303 - TapeAlert - Errore critico – Supporto

Descrizione: I dati sono a rischio:

1. Copiare tutti i dati necessari dal nastro.
2. Non utilizzare più il nastro.
3. Riavviare l'operazione utilizzando un altro nastro.

Errore numero 1304 - TapeAlert - Errore critico - Errore di lettura

Descrizione: Il nastro è danneggiato o l'unità è difettosa. Rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore dell'unità.

Errore numero 1305 - TapeAlert - Errore critico - Errore di scrittura

Descrizione: Il nastro fa parte di un batch difettoso o l'unità a nastro è difettosa.

1. Utilizzare un nastro non difettoso per verificare il funzionamento dell'unità.
2. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore dell'unità.

Errore numero 1306 - TapeAlert - Avviso - Termine vita utile

Descrizione: La vita utile calcolata per la cartuccia a nastro è giunta al termine."

1. Copiare tutti i dati necessari su un altro nastro.
2. Eliminare il vecchio nastro.

Errore numero 1307 - TapeAlert - Avviso - Supporto non di tipo dati

Descrizione: La cartuccia a nastro non è di tipo dati. Tutti i dati di cui si effettua il backup su nastro sono a rischio. Sostituire la cartuccia con un nastro di tipo dati.

Errore numero 1308 - TapeAlert - Errore critico - Protezione da scrittura

Descrizione: Tentativo di scrivere su una cartuccia protetta da scrittura. Rimuovere la protezione da scrittura o utilizzare un altro nastro.

Errore numero 1309 - TapeAlert - Informazioni - Espulsione non consentita

Descrizione: Impossibile espellere la cartuccia perché l'unità a nastro è in uso. Prima di espellere la cartuccia, attendere che l'operazione sia completata.

Errore numero 1310 - TapeAlert - Informazioni - Supporto di pulizia

Descrizione: Il nastro nell'unità è una cartuccia di pulizia. Per effettuare un backup o un ripristino, inserire un nastro di tipo dati.

Errore numero 1311 - TapeAlert - Informazioni - Formato non supportato

Descrizione: Tentativo di caricare un tipo di cartuccia non supportato dall'unità.

Errore numero 1312 - TapeAlert - Errore critico - Nastro spezzato (recuperabile)

Descrizione: Operazione non riuscita perché il nastro nell'unità si è spezzato:

1. Eliminare il vecchio nastro.
2. Riavviare l'operazione utilizzando un altro nastro.

Errore numero 1313 - TapeAlert - Errore critico - Nastro spezzato Irrecuperabile

Descrizione: Operazione non riuscita perché il nastro nell'unità si è spezzato:

1. Non tentare di estrarre la cartuccia.
2. Rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore dell'unità.

Errore numero 1314 - TapeAlert - Avviso - Errore chip di memoria nella cartuccia

Descrizione: Si è verificato un errore della memoria interna della cartuccia con una conseguente riduzione delle prestazioni. Non utilizzare la cartuccia per ulteriori operazioni di backup.

Errore numero 1315 - TapeAlert - Errore critico - Espulsione forzata

Descrizione: L'operazione non è riuscita perché la cartuccia è stata espulsa manualmente mentre l'unità a nastro stava eseguendo un'operazione di lettura o scrittura

Errore numero 1316 - TapeAlert - Avviso - Formato di sola lettura

Descrizione: Il tipo di cartuccia caricata è di sola lettura in questa unità. La cartuccia verrà rilevata come protetta da scrittura.

Errore numero 1317 - TapeAlert - Avviso - Directory su nastro danneggiata

La directory sulla cartuccia è danneggiata. Le prestazioni di ricerca di file saranno ridotte.

Errore numero 1318 - TapeAlert - Informazioni - Vita utile vicina al termine

Descrizione: La vita utile calcolata per la cartuccia a nastro è quasi giunta al termine. Si consiglia di:

1. Utilizzare un'altra cartuccia per il backup successivo.
2. Conservare la vecchia cartuccia in un luogo sicuro per utilizzarla in seguito per un eventuale ripristino dei dati.

Errore numero 1319 - TapeAlert - Errore critico - Pulizia immediata

Descrizione: È necessario pulire l'unità a nastro:

1. Se l'operazione è terminata, espellere il nastro e pulire l'unità.
2. Se l'operazione è ancora in corso, attendere che venga completata e quindi pulire l'unità. Per istruzioni specifiche sulla pulizia del dispositivo, consultare la documentazione dell'unità a nastro."

Errore numero 1320 - TapeAlert - Avviso - Pulizia periodica

Descrizione: È opportuno effettuare la pulizia periodica dell'unità a nastro:

1. Attendere il completamento dell'operazione corrente.
2. Utilizzare quindi una cartuccia di pulizia. Per istruzioni specifiche sulla pulizia del dispositivo, consultare la documentazione dell'unità a nastro.

Errore numero 1321 - TapeAlert - Errore critico - Supporto di pulizia scaduto

Descrizione: L'ultima cartuccia di pulizia utilizzata nell'unità a nastro è usurata:

1. Scartare la cartuccia di pulizia scaduta.
2. Attendere il completamento dell'operazione corrente.
3. Utilizzare quindi una nuova cartuccia di pulizia.

Errore numero 1322 - TapeAlert - Errore critico - Supporto di pulizia non valido

Descrizione: L'ultima cartuccia di pulizia utilizzata nell'unità a nastro non era valida:

1. Non utilizzare la cartuccia di pulizia in questa unità.
2. Attendere il completamento dell'operazione corrente.
3. Utilizzare quindi una cartuccia di pulizia valida.

Errore numero 1323 - TapeAlert - Avviso - Richiesto ritensionamento

Descrizione: L'unità a nastro ha richiesto un'operazione di ritensionamento.

Errore numero 1324 - TapeAlert - Avviso - Errore doppia porta di interfaccia

Descrizione: Si è verificato un errore di una porta di interfaccia ridondante sull'unità a nastro.

Errore numero 1325 - TapeAlert - Avviso - Guasto ventola di raffreddamento

Descrizione: Si è verificato un guasto di una ventola di raffreddamento dell'unità a nastro.

Errore numero 1326 - TapeAlert - Avviso – Alimentazione

Descrizione: Guasto di un componente di alimentazione ridondante all'interno dello chassis dell'unità a nastro. Per istruzioni sulla sostituzione del componente di alimentazione guasto, consultare la documentazione fornita con lo chassis.

Errore numero 1327 - TapeAlert - Avviso - Consumo di energia

Descrizione: Il consumo dell'unità a nastro non è compreso nell'intervallo specificato.

Errore numero 1328 - TapeAlert - Avviso - Manutenzione unità

Descrizione: È necessario provvedere alla manutenzione preventiva dell'unità a nastro. Consultare la documentazione dell'unità a nastro per istruzioni specifiche sulla manutenzione preventiva del dispositivo oppure rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore dell'unità.

Errore numero 1329 - TapeAlert - Errore critico - Hardware A

Descrizione: Si è verificato un errore hardware dell'unità a nastro:

1. Espellere il nastro o la cassetta.
2. Ripristinare l'unità.
3. Riavviare l'operazione.

Errore numero 1330 - TapeAlert - Errore critico - Hardware B

Descrizione: Si è verificato un errore hardware dell'unità a nastro:

1. Spegnerne l'unità a nastro e quindi riaccenderla.
2. Riavviare l'operazione.
3. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore dell'unità. Per istruzioni specifiche sull'accensione e lo spegnimento del dispositivo, consultare la documentazione dell'unità.

Errore numero 1331 - TapeAlert - Avviso - Interfaccia

Descrizione: Si è verificato un problema dell'unità a nastro connesso all'interfaccia host:

1. Verificare i cavi e i collegamenti fisici.
2. Riavviare l'operazione.

Errore numero 1332 - TapeAlert - Errore critico - Espulsione supporto

Descrizione: L'operazione non è riuscita:

1. Espellere il nastro o la cassetta.
2. Reinserire il nastro o la cassetta.
3. Riavviare l'operazione.

Errore numero 1333 - TapeAlert - Avviso - Errore di download

Descrizione: Il download del firmware non è riuscito perché si è tentato di utilizzare un firmware errato per l'unità a nastro. Procurarsi il firmware corretto e ritentare.

Errore numero 1334 - TapeAlert - Avviso - Umidità unità

Descrizione: Le condizioni ambientali all'interno dell'unità a nastro sono eccessive rispetto alle specifiche relative all'umidità.

Errore numero 1335 - TapeAlert - Avviso - Temperatura unità

Descrizione: Le condizioni ambientali all'interno dell'unità a nastro sono eccessive rispetto alle specifiche relative alla temperatura.

Errore numero 1336 - TapeAlert - Avviso - Voltaggio unità

Descrizione: Il voltaggio in ingresso all'unità a nastro è eccessivo rispetto alle specifiche.

Errore numero 1337 - TapeAlert - Errore critico - Errore previsto

Descrizione: È previsto un errore hardware dell'unità a nastro. Rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore dell'unità.

Errore numero 1338 - TapeAlert - Avviso - Richiesta diagnostica

Descrizione: È possibile che si sia verificato un errore hardware dell'unità a nastro. Eseguire le procedure estese di diagnostica per verificare e identificare il problema. Per istruzioni specifiche sull'esecuzione dei test di diagnostica estesi e il recupero di dati diagnostici per il dispositivo, consultare la documentazione dell'unità a nastro.

Errore numero 1339 - TapeAlert - Errore critico - Hardware caricatore A

Descrizione: Il meccanismo di caricamento automatico ha difficoltà a comunicare con l'unità a nastro:

1. Spegnerne il caricatore automatico, quindi riaccenderlo.
2. Riavviare l'operazione.
3. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore dell'unità.

Errore numero 1340 - TapeAlert - Errore critico - Nastro residuo in caricatore

Descrizione: A seguito di un errore hardware precedente, nel caricatore automatico è ancora presente un nastro:

1. Inserire una cassetta vuota per eliminare l'errore.
2. Se l'errore permane, spegnere il caricatore automatico e quindi riaccenderlo. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore dell'unità.

Errore numero 1341 - TapeAlert - Avviso - Hardware caricatore B

Descrizione: Si è verificato un problema connesso al meccanismo del caricatore automatico.

Errore numero 1342 - TapeAlert - Errore critico - Sportello caricatore

Descrizione: L'operazione non è riuscita perché lo sportello del caricatore automatico è aperto:

1. Liberare lo sportello del caricatore automatico da qualsiasi eventuale ostruzione.
2. Espellere la cassetta e quindi reinserirla.
3. Se l'errore permane, spegnere il caricatore automatico e quindi riaccenderlo. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore dell'unità.

Errore numero 1343 - TapeAlert - Errore critico - Hardware caricatore C

Descrizione: Si è verificato un errore hardware del caricatore automatico:

1. Spegnerne il caricatore automatico e quindi riaccenderlo."
2. Riavviare l'operazione.
3. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore dell'unità. Per istruzioni specifiche sull'accensione e lo spegnimento del dispositivo, consultare la documentazione del caricatore automatico.

Errore numero 1344 - TapeAlert - Errore critico - Cassetta caricatore automatico

Descrizione: Il caricatore automatico non può funzionare senza la cassetta:

1. Inserire la cassetta nel caricatore automatico.
2. Riavviare l'operazione.

Errore numero 1345 - TapeAlert - TapeAlert - Avviso - Errore previsto caricatore

Descrizione: È previsto un errore hardware del meccanismo di caricamento automatico. Rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore dell'unità.

Errore numero 1349 - TapeAlert - Avviso - Perdita statistiche

In un momento non definito sono state perse le statistiche sui supporti.

Errore numero 1350 - TapeAlert - Avviso - Directory del nastro scaricato non valida

Descrizione: La directory del nastro sulla cartuccia appena scaricata è danneggiata.

Errore numero 1351 - TapeAlert - Errore critico - Errore di scrittura area di sistema del nastro

Descrizione: Impossibile scrivere l'area di sistema del nastro appena scaricato.

1. Copiare i dati su un'altra cartuccia a nastro.
2. Eliminare la vecchia cartuccia.

Errore numero 1352 - TapeAlert - Errore critico - Errore di lettura area di sistema del nastro

Descrizione: Impossibile leggere l'area di sistema del nastro durante il caricamento:

1. Copiare i dati su un'altra cartuccia a nastro.
2. Eliminare la vecchia cartuccia.

Errore numero 1353 - TapeAlert - Errore critico - Nessun inizio dati

Descrizione: Impossibile trovare l'inizio dei dati sul nastro:

1. Verificare che il nastro utilizzato sia nel formato corretto.
2. Eliminare il nastro oppure riportarlo al fornitore.

Errore numero 1400 - TapeAlert - Errore critico - Hardware libreria A

Descrizione: Il meccanismo della libreria ha difficoltà a comunicare con l'unità a nastro:

1. Spegnerla la libreria, quindi riaccenderla.
2. Riavviare l'operazione.
3. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore della libreria.

Errore numero 1401 - TapeAlert - Avviso - Hardware libreria B

Descrizione: Si è verificato un problema connesso al meccanismo della libreria. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore della libreria.

Errore numero 1402 - TapeAlert - Errore critico - Hardware libreria C

Descrizione: Si è verificato un errore hardware della libreria:

1. Ripristinare la libreria.
2. Riavviare l'operazione. Per istruzioni specifiche sul ripristino del dispositivo, consultare la documentazione della libreria.

Errore numero 1403 - TapeAlert - Errore critico - Hardware libreria D

Descrizione: vSi è verificato un errore hardware della libreria:

1. Spegnerla la libreria e quindi riaccenderla.
2. Riavviare l'operazione.
3. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore della libreria. Per istruzioni specifiche

sull'accensione e lo spegnimento del dispositivo, consultare la documentazione della libreria.

Errore numero 1404 - TapeAlert - Avviso - Richiesta diagnostica libreria

Descrizione: È possibile che si sia verificato un errore hardware della libreria. Eseguire le procedure estese di diagnostica per verificare e identificare il problema. Per istruzioni specifiche sull'esecuzione dei test diagnostici estesi per il dispositivo, consultare la documentazione della libreria.

Errore numero 1405 - TapeAlert - Errore critico - Interfaccia libreria

Descrizione: Si è verificato un problema della libreria connesso all'interfaccia host:

1. Verificare i cavi e i collegamenti fisici.
2. Riavviare l'operazione.

Errore numero 1406 - TapeAlert - Avviso - Errore previsto libreria

Descrizione: È previsto un errore hardware della libreria. Rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore della libreria.

Errore numero 1407 - TapeAlert - Avviso - Manutenzione libreria

Descrizione: È necessario provvedere alla manutenzione preventiva della libreria. Consultare la documentazione della libreria per istruzioni specifiche sulla manutenzione preventiva del dispositivo oppure rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore della libreria.

Errore numero 1408 - TapeAlert - Errore critico - Umidità massima libreria

Descrizione: Le condizioni ambientali generali all'interno della libreria sono eccessive rispetto alle specifiche relative all'umidità.

Errore numero 1409 - TapeAlert - Errore critico - Temperatura massima libreria

Descrizione: Le condizioni ambientali generali all'interno della libreria sono eccessive rispetto alle specifiche relative alla temperatura.

Errore numero 1410 - TapeAlert - Errore critico - Voltaggio massimo libreria

Descrizione: Il voltaggio in ingresso alla libreria è eccessivo rispetto alle specifiche. Esiste un problema potenziale connesso all'alimentazione o a un guasto di un componente di alimentazione ridondante.

Errore numero 1411 - TapeAlert - Errore critico - Nastro residuo libreria

Descrizione: A seguito di un errore hardware precedente, nella libreria è ancora presente una cartuccia:

1. Inserire una cassetta vuota per eliminare l'errore.
2. Se l'errore permane, spegnere la libreria e quindi riaccenderla. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore della libreria.

Errore numero 1412 - TapeAlert - Avviso - Nuovo tentativo di prelievo per la libreria

Descrizione: Esiste un problema potenziale connesso all'espulsione prematura della cartuccia da un'unità o al prelievo di una cartuccia da uno slot da parte del meccanismo della libreria.

1. Non è richiesto alcun intervento in questo momento.
2. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore della libreria.

Errore numero 1413 - TapeAlert - Avviso - Nuovo tentativo di inserimento per la libreria

Descrizione: Esiste un problema potenziale connesso all'inserimento di una cartuccia in uno slot da parte del meccanismo della libreria.

1. Non è richiesto alcun intervento in questo momento.
2. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore della libreria.

Errore numero 1414 - TapeAlert - Avviso - Nuovo tentativo di caricamento per la libreria

Descrizione: Esiste un problema potenziale connesso al caricamento di una cartuccia da parte di un'unità a nastro o del meccanismo della libreria oppure viene utilizzata una cartuccia incompatibile.

Errore numero 1415 - TapeAlert - Errore critico - Sportello libreria

Descrizione: L'operazione non è riuscita perché lo sportello della libreria è aperto:

1. Liberare lo sportello della libreria da qualsiasi eventuale ostruzione.
2. Chiudere lo sportello della libreria.
3. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore della libreria.

Errore numero 1416 - TapeAlert - Errore critico - Mailslot libreria

Descrizione: Esiste un problema meccanico connesso al mailslot di importazione/esportazione dei supporti della libreria.

Errore numero 1417 - TapeAlert - Errore critico - Cassetta libreria

Descrizione: La libreria non può funzionare senza la cassetta:

1. Inserire la cassetta nella libreria.
2. Riavviare l'operazione.

Errore numero 1418 - TapeAlert - Avviso - Sicurezza libreria

Descrizione: La sicurezza della libreria è stata compromessa.

Errore numero 1419 - TapeAlert - Informazioni - Modalità di protezione libreria

Descrizione: La modalità di protezione della libreria è stata modificata. È stata attivata oppure disattivata la modalità di protezione per la libreria. Questo messaggio è solo a scopo informativo. Non è necessario alcun intervento.

Errore numero 1420 - TapeAlert - Informazioni - Libreria offline

Descrizione: La libreria è stata messa offline manualmente e non è disponibile per l'utilizzo.

Errore numero 1421 - TapeAlert - Informazioni - Unità offline nella libreria

Descrizione: Un'unità all'interno della libreria è stata messa offline. Questo messaggio è solo a scopo informativo. Non è necessario alcun intervento.

Errore numero 1422 - TapeAlert - Avviso - Nuovo tentativo di ricerca per la libreria

Descrizione: Esiste un problema potenziale connesso all'etichetta con codice a barre o all'hardware dello scanner nel meccanismo della libreria.

1. Non è richiesto alcun intervento in questo momento.
2. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore della libreria.

Errore numero 1423 - TapeAlert - Errore critico - Inventario libreria

Descrizione: La libreria ha rilevato un'incongruenza nell'inventario.

1. Ricreare l'inventario della libreria per eliminare l'incongruenza.
2. Riavviare l'operazione. Per istruzioni specifiche sulla creazione dell'inventario della libreria, consultare la documentazione delle applicazioni o dell'hardware.

Errore numero 1424 - TapeAlert - Avviso - Operazione non valida della libreria

Descrizione: Tentativo di eseguire un'operazione della libreria non valida in questo momento.

Errore numero 1425 - TapeAlert - Avviso - Errore doppia porta di interfaccia

Descrizione: Si è verificato un errore di una porta di interfaccia ridondante sulla libreria.

Errore numero 1426 - TapeAlert - Avviso - Guasto ventola di raffreddamento

Descrizione: Si è verificato un guasto di una ventola di raffreddamento della libreria.

Errore numero 1427 - TapeAlert - Avviso – Alimentazione

Descrizione: Guasto di un componente di alimentazione ridondante all'interno della libreria. Per istruzioni sulla sostituzione del componente di alimentazione guasto, consultare la documentazione della libreria.

Errore numero 1428 - TapeAlert - Avviso - Consumo di energia

Descrizione: Il consumo della libreria non è compreso nell'intervallo specificato.

Errore numero 1429 - TapeAlert - Errore critico - Guasto del meccanismo di trasferimento

Descrizione: Si è verificato un guasto nel meccanismo di trasferimento delle cartucce tra due moduli della libreria.

Errore numero 1430 - TapeAlert - Errore critico - Cartuccia nel meccanismo di trasferimento

Descrizione: A seguito di un errore hardware precedente, nel meccanismo di trasferimento della libreria è ancora presente una cartuccia. Per istruzioni sulla risoluzione del problema, consultare la documentazione della libreria.

Errore numero 1431 - TapeAlert - Informazioni - Etichette con codice a barre illeggibili

Descrizione: La libreria non è stata in grado di leggere il codice a barre su una cartuccia

Errore numero 1500 - Impossibile enumerare i moduli

Descrizione: Il gestore del recupero in caso di errore non è in grado di enumerare i moduli caricati per determinare quelli da includere nei pacchetti di recupero.

Errore numero 1501 - Troppi moduli

Descrizione: Il gestore del recupero in caso di errore ha determinato che sono richiesti troppi moduli per supportare il processo di recupero. Scaricare dal server alcuni moduli non utilizzati.

Errore numero 1502 - File NCF non trovato

Descrizione: Impossibile trovare il file STARTUP.NCF o il file AUTOEXEC.NCF. Il file consente al gestore del recupero in caso di errore di determinare i moduli da utilizzare per il processo di recupero.

Errore numero 1503 - File PCK non valido

Descrizione: Durante la decompressione del file package, è stato rilevato un errore nel file stesso, probabilmente causato da un dischetto o da un nastro difettoso. Ritentare l'operazione con un altro set di supporti.

Errore numero 1504 - Creare directory temporanea

Descrizione: Il gestore del recupero non è in grado di creare la directory di recupero temporanea nel volume di avvio di destinazione.

Errore numero 1505 - DOS non riconosciuto

Descrizione: La versione di DOS in esecuzione non è supportata o non è riconosciuta. Eseguire MS-DOS, DR-DOS o PC-DOS.

Errore numero 1506 - Errore di lettura della partizione

Descrizione: Si è verificato un errore durante la lettura della partizione appena creata.

Errore numero 1507 - Errore di scrittura nella partizione

Descrizione: Si è verificato un errore durante la scrittura nella partizione appena creata.

Errore numero 1508 - Trovare i parametri dell'unità

Descrizione: Il gestore del recupero non è stato in grado di trovare i parametri dell'unità correnti. Si tratta di informazioni necessarie per la corretta impostazione delle nuove partizioni.

Errore numero 1509 - Partizione troppo piccola

Descrizione: La dimensione della partizione specificata è troppo piccola. La partizione minima consentita è di 4 MB o di un cilindro di disco, a seconda di quale dei due sia più piccolo.

Errore numero 1510 - Disco pieno

Descrizione: Durante la scrittura nella partizione appena creata, è stato rilevato che il disco è pieno.

Errore numero 1511 - Nessun handle

Descrizione: Durante l'apertura o la creazione di un file, il gestore del disco ha esaurito gli handle di file.

Errore numero 1512 - Handle non valido

Descrizione: Durante la lettura o la scrittura su disco, il gestore del disco ha ricevuto un handle di file non valido.

Errore numero 1513 - Fine dei dati

Descrizione: Durante la lettura di un file, è stata raggiunta la fine del file.

Errore numero 1514 – File già esistente

Descrizione: Durante la creazione di un file, il gestore del disco ha rilevato che il file esiste già.

Errore numero 1515 – File non trovato

Descrizione: Durante l'apertura di un file, il gestore del disco ha rilevato che il file non esiste.

Errore numero 1516 – Radice piena

Descrizione: Durante la creazione di un file, la directory radice è stata riempita.

Errore numero 1517 – Percorso non assoluto

Descrizione: Il gestore del disco supporta solo percorsi assoluti.

Errore numero 1518 – Directory non trovata

Descrizione: La directory specificata in un nome di file o in un percorso non è stata trovata.

Errore numero 1519 – Troppi settori

Descrizione: Durante la lettura o la scrittura sul disco, al gestore del disco è stato richiesto di trasferire più settori di quanti possano essere trasferiti in una sola chiamata.

Errore numero 1520 – Nessun nome host

Descrizione: Il file DrMgr.Ini non contiene il nome host del sistema da recuperare.

Errore numero 1521 – Recupero in caso di errore non caricato

Descrizione: I moduli di Recupero in caso di errore non sono attualmente caricati. Può essere

Errore numero 1522 – Riavviare

Descrizione: Il gestore del recupero in caso di errore richiede che il sistema venga riavviato per continuare.

Errore numero 1523 – Errore di accesso/impostazione delle informazioni del server

Descrizione: Si è verificato un errore irreversibile durante il tentativo di accedere o di impostare le informazioni del server. Le informazioni del server contengono dati di configurazione riguardanti le unità disco, il layout, il registro e così via. Ritentare l'operazione e, se l'errore persiste, rivolgersi al personale di assistenza. Per individuare la causa esatta dell'errore, consultare il file NNTrace.Txt nella directory Home di NovaNET.

Errore numero 1524 – DOS non rilevato

Descrizione: DOS è stato rimosso dalla memoria. Per supportare il recupero in caso di errore, è necessario che DOS sia disponibile per eseguire il backup delle unità DOS. Eliminare la riga REMOVE DOS dal file AUTOEXEC.NCF, quindi riavviare il server.

Errore numero 1525 – Informazioni del server non valide

Descrizione: Le informazioni fornite per recuperare la configurazione critica del server non sono valide.

Errore numero 1526 – Informazioni del server obsolete

Descrizione: Le informazioni fornite per recuperare la configurazione critica del server sono obsolete e richiedono una versione diversa del gestore del recupero in caso di le informazioni del server.